




paedML[®] Die Musterlösung für
schulische Computernetze



Novell OES Linux paedML[®] Novell 3.2.3 für schulische Netzwerke

Installationsanleitung

**zur Aktualisierung der paedML Novell 3.0.x auf die
Version 3.2.3**

Stand: 24.08.2009

Impressum

Herausgeber

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ)
Support-Netz
Rotenbergstr. 111
70190 Stuttgart

Autoren

der Zentralen Expertengruppe Netze (ZEN),
Support-Netz, LMZ

Uwe Labs
Stefan Falk

Ulrich Frei
Friedrich Heckmann
Carl-Heinz Gutjahr
Soo-Dong Kim

Endredaktion

Birgit Mikley

Weitere Informationen

www.support-netz.de
www.lmz-bw.de

Veröffentlicht: **2009**

© Landesmedienzentrum Baden-Württemberg

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| 1. | Voraussetzungen | 3 |
| 1.1. | Schreibkonventionen | 3 |
| 1.2. | Kontrolle der vorhandenen Hardware | 4 |
| 1.2.1. | Netzwerkkarten und Festplatten | 4 |
| 1.2.2. | Hardware-Kompatibilität | 5 |
| 1.3. | Konfigurationsanpassung für 3.0 oder 3.0.1 | 5 |
| 1.4. | eDirectory Cache Anpassung | 6 |
| 1.5. | Sicherung des Servers | 7 |
| 1.6. | Upgrade-Datenträger | 7 |
| 1.6.1. | Installationsquelle | 8 |
| 2. | Vorbereitung | 9 |
| 2.1. | Admin-Passwort | 9 |
| 2.2. | Netzwerkkarten | 9 |
| 2.3. | Sicherungen | 10 |
| 2.4. | UML löschen | 10 |
| 2.5. | Runlevel wechseln | 11 |
| 2.6. | Fernüberwachung deaktivieren | 11 |
| 2.7. | ConsoleOne | 11 |
| 2.8. | ZENworks 7 deinstallieren | 11 |
| 2.9. | GROUPWISE deinstallieren | 12 |
| 2.10. | NSS verstecken | 14 |
| 2.11. | Internetsperre deinstallieren | 15 |
| 3. | Grundinstallation | 16 |
| 3.1. | Installation der Software-Pakete | 16 |
| 3.2. | OES Konfiguration (Upgrade) | 18 |
| 3.3. | Anpassen des Default-Runlevels | 19 |
| 3.4. | Systembenutzer haldaemon und messagebus | 19 |
| 3.5. | System aktualisieren | 20 |
| 3.5.1. | NSS wieder aktivieren | 20 |
| 3.5.2. | Serverzertifikat erneuern | 21 |
| 3.5.3. | Aktuelle Novell-Patches | 24 |
| 3.5.4. | ConsoleOne 1.3.6h (Linux) installieren | 27 |
| 3.6. | ZENworks 7 SP1 IR2 | 27 |
| 3.7. | iPrint | 28 |
| 3.8. | GroupWise 8 installieren | 29 |

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.9. | GroupWise-System aktualisieren | 30 |
| 3.9.1. | Primärdomäne | 30 |
| 3.9.2. | PofficeL | 33 |
| 3.9.3. | GroupWise Client | 34 |
| 3.9.4. | Sekundärdomäne | 36 |
| 3.10. | iManager | 37 |
| 3.10.1. | Basiskonfiguration | 37 |
| 3.10.2. | iPrint Serverzertifikat aktualisieren | 38 |
| 3.11. | Weitere Anpassungen | 39 |
| 3.11.1. | SSH-Benutzung | 39 |
| 3.11.2. | Kernel-Überprüfung | 39 |
| 3.11.3. | Kopierarbeiten | 40 |
| 3.11.4. | SSH im Zusammenhang mit LUM | 40 |
| 3.11.5. | eDirectory-Sicherungen mit Backupprogrammen (zum Beispiel SEP-Sesam) | 41 |
| 3.11.6. | NSS und Runlevel 1 | 41 |
| 3.11.7. | OPLOCK | 41 |
| 3.11.8. | Unnötige Dienste dauerhaft deaktivieren | 41 |
| 3.11.9. | Bearbeitung von Applikationsobjekten | 42 |
| 3.11.10. | Weitere Anpassungen im eDirectory | 42 |
| 3.11.11. | NetStorage | 42 |
| 3.11.12. | Graphisches Login für andere User (z.B. admin) zulassen | 43 |
| 3.11.13. | Desktop-Hintergründe für ML32 einspielen | 43 |
| 3.11.14. | Automatisches Bereinigen des /tmp Verzeichnisses | 44 |
| 3.11.15. | ConsoleOne 1.36h für Windows | 44 |
| 3.11.16. | Zenworks-Inventar-Datenbank | 45 |
| 3.11.17. | Gruppenrichtlinie für maximales Kennwortalter | 45 |
| 3.11.18. | Internetsperre | 45 |
| 3.11.19. | Zurückstellen des Default-Runlevels | 46 |
| 3.12. | Konfigurationskontrolle | 47 |
| 4. | Anhang zum Disaster-Recovery Backup | 48 |
| 4.1. | Sicherung der Linux Platte in einem Raid 1 | 51 |
| 5. | Anhang zu I/O-Error bei Festplattenzugriffen | 53 |
| 6. | Grafiksystem anpassen mit SaX2 | 54 |

Upgrade von paedML® 3.0.x auf paedML® Novell 3.2.3 mit SLES10SP2/OES2SP1

1. Voraussetzungen

Wichtig:

Bevor Sie mit dem Upgrade beginnen, lesen Sie sich bitte unbedingt Kapitel 1 vollständig durch! Wenn nichts anderes angegeben, sind die Eingaben im Terminal vorzunehmen.

Die neue Version 3.2.3 der paedML Novell enthält eine Reihe von wichtigen Updates. Der Server läuft damit unter dem Open Enterprise Server 2 Servicepack1 (basierend auf SLES-10-SP2). In der paedML Novell 3.2.3 sind zum Beispiel GroupWise auf die Version 8 sowie das eDirectory auf die Version 8.8.5 angehoben. Auch viele weitere Programme und Dienste sind in diesen neuen Versionen implementiert (zum Beispiel Apache, iManager, ConsoleOne, iPrint...).

Deswegen ist dieses Upgrade naturgemäß recht umfangreich. Planen Sie daher ausreichend Zeit ein. Sinnvoll erscheint uns:

- Für ein vorausgehendes Backup ca. einen Tag (siehe 1.5).
- Für das Upgrade (Händler) ebenfalls ca. einen Tag.
(Gegebenenfalls ist für die „Weiteren Anpassungen“ (3.10) noch etwas zusätzliche Zeit nötig.)

1.1. Schreibkonventionen

- Programme werden *kursiv* dargestellt.
Beispiel:
Starten Sie aus dem NAL das Programm *Blimport*. Das Programm befindet sich im NAL-Ordner *Programme\Betreuung*.
- Menüs und Optionen werden ebenfalls *kursiv* dargestellt.
- Dateiabchnitte, die angepasst werden müssen, werden in *Courier* abgebildet, ebenso wie Befehle zur Ausführung eines Programms auf einer Shell.
Beispiel:
Führen Sie den Shell-Befehl *less /etc/dhcpd.conf* aus.
- Auch Dateien und Ordner werden in *Courier* dargestellt.
- Um den Bezug auf eDirectory zu verdeutlichen, werden die Objekte aus dem eDirectory entsprechend abgekürzt.
- Auf der Bash, der Shell des Servers, bzw. einem Terminalfenster, ist es wichtig auf Groß- und Kleinschreibung zu achten. Eine falsche Schreibweise führt dazu, dass die zu ausführenden Befehle oder Dateien nicht erkannt werden.
- Der Einfachheit halber werden Übergänge zwischen zwei aufeinander folgende Arbeitsschritte mit einem Pfeil → eingeleitet.
Beispiel: OES2-SP1 CD einlegen → *Continue*
Hier werden Sie von einem Dialogfenster zuerst aufgefordert, die benötigte CD ins Laufwerk einzulegen. Anschließend ist es erforderlich, auf die Schaltfläche *Continue* zu drücken, um mit der Installation fortfahren zu können.

1.2. Kontrolle der vorhandenen Hardware


Bei einem Betriebssystemwechsel kann nicht ausgeschlossen werden, dass das neue Betriebssystem nicht alle vorhandene Hardware erkennt. Damit Sie eine solche eventuelle Hardwareinkompatibilität - wie zum Beispiel nicht erkannte Netzwerkkarten, Festplatten oder Grafikkarten - vorab erkennen und gegebenenfalls lösen können, haben wir eine paedML-Live-CD beigefügt.

Diese Live-CD basiert ebenfalls auf SuSE Linux Enterprise Server 10 SP2, wie die Installations-DVD. Das bedeutet: Hardware, die von der Live-CD nicht erkannt wurde, wird auch von der Installations-DVD nicht unterstützt.

Stellen Sie am Server das DVD-Laufwerk als erstes Bootmedium ein. Starten Sie Ihren Server daher vorab mit der paedML-Live-CD. Nach dem Start erscheint ein Menü, stellen Sie über die F2 Taste VESA ein und starten Sie über den Punkt *paedML_Novell_Live*.


1.2.1. Netzwerkkarten und Festplatten

1. Melden Sie sich nach dem Start der paedML-Live-CD als Benutzer `root` mit dem Standardpasswort `54321` an.
2. Starten Sie die Hardware-Erkennung mit einem Mausklick auf das Symbol mit dem Buchstaben `i`.
3. Erweitern Sie mit einem Mausklick auf das `+` Symbol den Punkt *Netzwerkkarte*, um alle gefundenen Netzwerkkarten anzeigen zu lassen.
4. Wählen Sie zuerst die erste Netzwerkkarte aus. Suchen Sie nach *Treiber* bzw. *Treiber | Module* - je nach Karte erscheint zusätzlich *Module* nach *Treiber* - und kontrollieren Sie, ob in den Zeilen *active* und *modprobe* jeweils der Wert *Ja* zu sehen ist. Wiederholen Sie dies für die 2. Karte.



5. Erweitern Sie als nächstes den Punkt *Speichermedium*. Wählen Sie aus der Liste den passenden Controller aus und drücken Sie auf das `+` Symbol. Suchen Sie nach *Treiber* und kontrollieren Sie, ob

in den Zeilen *active* und *modprobe* jeweils der Wert *Ja* zu sehen ist. Wiederholen Sie diese Schritte, falls eines der beiden Laufwerke an einem separaten Controller angeschlossen ist.



6. Beenden Sie das Programm mit *Schließen*.

Sind die Kontrollen abgeschlossen und eine Notfallsicherung (siehe Abschnitt 1.5) erstellt worden, sollten Sie Ihren Server neu starten, um Ihre paedML Novell auf die Version 3.2.3 aktualisieren zu können.

1.2.2. Hardware-Kompatibilität

Auch wenn alle eingebauten Hardware-Komponenten erkannt werden, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass ein störungsfreies Update beziehungsweise ein störungsfreier Betrieb gewährleistet wird. So wurde beispielsweise während unserer Testphase von Problemen mit On-Board Adaptec SCSI Controllern (aic79xx) berichtet, die das Update scheitern lassen, weil der Datenfluss zur Platte abbrach. Nach unseren eigenen Erfahrungen scheinen sich der Kernel-Treiber von SLES10 SP2 und ein entsprechender Controller nicht zu vertragen. Weiteres siehe im Anhang.

Da Störungen dieser Art erfahrungsgemäß äußerst schwierig vorab zu finden sind, kann selbstverständlich nicht ausgeschlossen werden, dass auch andere Hardware - in diesem Falle weitere Laufwerkskontroller - von der gleichen Störung betroffen sind.

Sollten während des Updates Hardwareprobleme dieser Art bei Ihnen auftreten, so müssen diese unbedingt vor den weiteren Schritten gelöst werden.

1.3. Konfigurationsanpassung für 3.0 oder 3.0.1

Falls das Upgrade von paedML Novell 3.0 oder 3.0.1 vorgenommen wird, sind vorab folgende Arbeiten notwendig. Wenn von paedML Novell 3.0.2 aktualisiert wird, überspringen Sie „Konfigurationsanpassung“ und „eDirectory Cache Anpassung“.

Fahren Sie fort bei „Update von der Version paedML 3.0.2“ weiter unten.

1. Loggen Sie sich als root in den GServer03 ein und starten Sie mit `startx` die graphische Oberfläche. Öffnen Sie ein Terminal.

2. Erstellen Sie ein Backup-Verzeichnis, zum Beispiel `/root/backup`:
`mkdir -p /root/backup/etc`
3. Kopieren Sie folgende Dateien dorthin:
`cp /etc/named.conf /root/backup/etc/`
`cp /etc/dhcpd.conf /root/backup/etc/`
`cp /etc/slp.conf /root/backup/etc/`
4. Erstellen Sie als erstes ein temporäres Verzeichnis für die Installationspakete:
`mkdir /tmp/update302`
5. Legen Sie die DVD 2 / 4 ein und kopieren Sie aus dem Verzeichnis `paedML` die Datei `files.tgz` nach `/tmp/update302`:
`cp /media/cdrom/paedML/files.tgz /tmp/update302`
6. Wechseln Sie ins Verzeichnis `/tmp/update302` mit:
`cd /tmp/update302`
7. Entpacken Sie die Datei
`tar zxvf files.tgz`
8. Wechseln Sie in das Unterverzeichnis `dhcp_bind_slp`:
`cd dhcp_bind_slp`
9. Kopieren Sie die Dateien nacheinander wie folgt:
`cp 1.10.in-addr.arpa oes.ml-bw.de /var/lib/named/master` und
`cp *.conf /etc`

Wichtiger Hinweis: Falls die zu überschreibenden Konfigurationsdateien individuelle Änderungen enthalten, müssen Sie diese in die entsprechende, zuvor kopierte Datei, aufnehmen.

1.4. eDirectory Cache Anpassung

Unter ungünstigen Bedingungen könnte der NDS-Cache sehr viel Speicher verwenden und zum Absturz des eDirectory führen. Um dies zu verhindern, muss die Cache-Größe begrenzt werden.

1. Öffnen Sie in einem Browser die URL `https://10.1.1.32:8030`.
2. Wählen Sie *iMonitor*.
3. Melden Sie sich als admin an.
4. Klicken Sie dort auf den Link *Agent Configuration | Database Cache*.
5. Der Radio-Button *Hard Limit* muss gesetzt sein und in das Feld *Cache Maximum Size* wird 200000 eingetragen (200000 KB = 200 MB).
Damit der Wert übernommen wird, klicken Sie *Submit*
6. Weitere Einstellungen für NDS-Cache können beibehalten beziehungsweise übernommen werden.

7. Verlassen Sie *iMonitor*.
8. Wechseln Sie in einem Terminal-Fenster nach `/var/nds/dib`.
`cd /var/nds/dib`
9. Kopieren Sie zur Sicherheit `_ndsdb.ini` auf `_ndsdb.ini.alt`:
`cp _ndsdb.ini _ndsdb.ini.alt`
10. Rufen Sie die Datei mit einem Editor auf, zum Beispiel mit *mcedit*:
`mcedit _ndsdb.ini`
11. Fügen Sie die Zeile `preallocatecache=true` so ein, dass eine Leerzeile vor und nach der eingefügten Zeile vorhanden ist.
12. Falls Sie die Datei mit *mcedit* geöffnet haben, speichern Sie diese mit F2 ab und beenden mit F10 den Editor.

Starten Sie den Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.

1.5. Sicherung des Servers

Eine Garantie, dass bei einem Upgrade eines Produkts keine Datenverluste auftreten, gibt es nicht. Dies gilt insbesondere für Produkte wie die paedML Novell, die eine Vielzahl von Serverdiensten bereitstellen. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, ein Disaster-Backup anzulegen, wie es zum Beispiel in „Notfall-Sicherung und Rücksicherung“ (ML3-DesasterRecovery.pdf, in DOC auf der DVD 2 / 4) beschrieben ist, um im Fehlerfall zur vorhandenen Version zurückkehren zu können. Da diese Backups mitunter recht langwierig sind, sollte hierfür mindestens ein ganzer Tag eingeplant werden.

(Siehe Anhang mit einer Kurzanleitung).

Weitere unten genannte Sicherungen sollten zum Beispiel auf eine USB-Platte erfolgen.

1.6. Upgrade-Datenträger

Die mitgelieferten DVDs und CDs enthalten alle nötigen Dateien, die im Folgenden erwähnt werden.

- paedML-3.2.3-Upgrade-DVD-1 (ISOs, DVD 1 / 4)
- paedML-3.2.3-Upgrade-DVD-2 (Updates, DVD 2 / 4)
- paedML-3.2.3-Upgrade-DVD-3 (Patches, DVD 3 / 4)
- paedML-3.2.3-Live-CD (SLES10 Live-CD)
- Installations-DVD für Windows XP mit SP3 und Novell Client 4.91SP5 (DVD 4 / 4)

Die Installationsmedien werden als ISO-Dateien ausgeliefert. Sie finden diese auf der ersten DVD von insgesamt vier DVDs. Es ist daher erforderlich, die ISO-Dateien auf der DVD 1 / 4 zunächst auf ein leeres, entsprechendes Medium zu übertragen. Beim Brennvorgang sollte das Brennprogramm unbedingt veranlasst werden, die DVD beziehungsweise die CD auf gelungenes Brennen zu prüfen!

Dies sind:

- SLES-10-SP2-DVD-i386-GM-DVD1.iso (als DVD)
- OES2-SP1-i386-CD1.iso (als CD)
- ZEN7_with_SP1_IR2_DesktopMgmtLinux.iso (als CD)

In Klammern steht das Format des Mediums, das der genannten ISO-Datei entspricht.

1.6.1. Installationsquelle

Gelegentlich sind Probleme mit DVD-Laufwerken in Servern beobachtet worden, die das Update scheitern lassen. Eine Alternative wäre, die ISOs mit einem geeigneten Programm auszupacken und auf eine USB-Platte zu kopieren, zum Beispiel in folgende Ordnerstruktur:

```
\inst
\inst\sles10sp2
\inst\oes2sp1
\inst\zen7sp1
```

Beim Installationsprozess können dann diese Verzeichnisse statt der DVD beziehungsweise der CD angegeben werden (*siehe Kapitel 3.1*).

2. Vorbereitung

2.1. Admin-Passwort

Während des Update-Prozesses wird an manchen Stellen das Admin-Passwort benötigt. Nicht immer sind dabei alle Zeichen erlaubt, die das eDirectory alleine akzeptiert. Deswegen sollte - zumindest vorübergehend - ein Admin-Passwort gesetzt werden, das die folgenden Zeichen nicht enthält: [] : ; | * , ? < > ~ und das Leerzeichen. Verwenden Sie für die Dauer des Upgrades am besten nur einfache, alphanumerische Zeichen als Admin-Passwort und ändern Sie es nach erfolgreicher Aktualisierung.

2.2. Netzwerkkarten

Das Betriebssystem SLES10 verwendet eine andere Regel zur Identifizierung der Netzwerkkarten. Es kann daher vorkommen, dass SLES10 die Netzwerkkarten in umgekehrter Reihenfolge erkennt. Diesem unerwünschten Verhalten muss entgegengewirkt werden, da das Upgrade von eDirectory 8.7.3.9 auf eDirectory 8.8.4/8.8.5 sonst fehlschlägt.

Um später die korrekte Zuordnung der Netzwerkkarten zu garantieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Server normal starten und als root einloggen.
2. Eingeben: `ifconfig`

```
gserver03:~ # ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:48:CC:1D
          inet addr:10.1.1.32  Bcast:10.1.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe48:cc1d/64 Scope:Link
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:73 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:185 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:10876 (10.6 Kb)  TX bytes:18144 (17.7 Kb)
          Interrupt:10 Base address:0x1400

eth0:ifol Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:48:CC:1D
          inet addr:10.1.1.35  Bcast:10.1.255.255  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Interrupt:10 Base address:0x1400

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:48:CC:27
          inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe48:cc27/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1488 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:420 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:587164 (573.4 Kb)  TX bytes:65311 (63.7 Kb)
```

3. Schreiben Sie sich die MAC-Adressen von `eth0` und `eth1` auf, damit später die korrekte Zuordnung zu `eth0` und `eth1` hergestellt werden kann.
(Mit Shift-Bildauf/ab kann der Bildschirminhalt gerollt werden.)

4. Wechseln Sie in den graphischen Modus: `startx` und öffnen Sie ein Terminal.
5. `mkdir /etc/udev/rules.d`
6. Legen Sie die DVD 2 / 4 ein.
7. Mit dem Konqueror kopieren Sie von der DVD die Datei `/paedML/30-net_persistent_names.rules` nach `/etc/udev/rules.d`.
8. Editieren Sie diese Datei und fügen Sie die zuvor notierten MAC-Adressen ein für `eth0` und `eth1` an den mit `aa:bb:cc:dd:ee:ff` gekennzeichneten Stellen. (Editieren Sie die Datei nicht unter Windows, sondern unter Linux! Zum Beispiel mit `mcedit /etc/udev/rules.d/30-net_persistent_names.rules`)

Hinweis: Die MAC-Adressen müssen in Kleinbuchstaben eingegeben werden!

2.3. Sicherungen

- Sicherung einiger Konfigurationsdateien, zum Beispiel auf USB-Platte: (Sie benötigen diese Dateien später wieder)
`/etc/opt/novell/novell-proxydhcp.conf`
`/etc/opt/novell/novell-tftp.conf`

Alternativ (und sinnvoll) können Sie auch das komplette `/etc`-Verzeichnis sichern.

- Sicherung des Ordners `/srv/tftp/boot`
- Sicherung von `/etc/sysconfig`
- Sicherung von `/etc/paedML_Novell`
- Einige GroupWise-Konfigurationsdateien sichern, zum Beispiel auf USB-Platte: (Sie benötigen diese Dateien später wieder):
`/opt/novell/groupwise/agents/share/*.mta`
`/opt/novell/groupwise/agents/share/gwia.cfg`
`/opt/novell/groupwise/agents/share/*.poa`

Achtung:

Ihr Server wird mitsamt seiner derzeit gültigen Konfiguration mittels Installationsdatenträger auf einen neuen Versionsstand aktualisiert. **Ein Downgrade, also die Wiederherstellung des zuvor gültigen Versionsstands ist nicht mehr möglich! Genau aus diesem Grund ist es von größter Bedeutung, dass eine Komplettsicherung Ihres Servers für eine Notfallwiederherstellung vorhanden ist. Falls Sie noch kein solches Backuparchiv erstellt haben, ist jetzt die letzte Gelegenheit dazu, dies nachzuholen.**

2.4. UML löschen

UML wird ab `paedML Novell 3.2` nicht mehr unterstützt. Falls Sie Inhalte der UML weiterverwenden wollen, sollten Sie Ihre Webseiten sichern, um sie später auf einen separaten Webserver übertragen zu können.

Entweder verwenden Sie nach dem Upgrade diese Inhalte im Webserver des GServers03 oder Sie verwenden einen anderen Webserver. Eine Migration des Webserver aus dem UML wird zum Beispiel in der HowTo-Anleitung unter <http://www.support-netz.de/kundenportal/howtos/novell/migration-von-moodle.html> am Beispiel von Moodle beschrieben.

Das Entfernen des UML erfolgt durch:

1. `chkconfig -d uml`
2. `userdel -r uml1`

2.5. Runlevel wechseln

Die nachfolgenden Vorbereitungen - insbesondere das Entfernen einiger Produkte - werden alle im Runlevel 1 ausgeführt. Wechseln Sie daher nun mit `init 1` in Runlevel 1, indem Sie den Befehl in einem Terminalfenster eingeben.

2.6. Fernüberwachung deaktivieren

Falls Sie das Leistungspaket paedML Plus erworben haben, sollten Sie als erstes die Fernüberwachung aus Ihrem System deaktivieren. Führen Sie dazu den Befehl `chkconfig -d nrpe` aus. Die Fernüberwachungsmodule werden nach dem erfolgreichen Upgrade nachträglich aktualisiert und wieder aktiviert.

Wichtiger Hinweis:

Wir möchten Sie an dieser Stelle bitten, die Novell-Hotline des Support-Netzes über Ihr Vorhaben, Ihre paedML Novell Installation zu aktualisieren, zu informieren. Unsere Mitarbeiter sorgen dafür, dass der Nagios-Server des LMZ die Änderungen durch ein Upgrade entsprechend berücksichtigt. Nach einem erfolgreichen Upgrade können Sie dann die Novell-Hotline informieren, dass die Fernüberwachung wieder aktiviert werden kann.

2.7. ConsoleOne

ConsoleOne mithilfe des Uninstall-Skripts deinstallieren.

- `c1-uninstall`

Während der Deinstallation erscheint die Frage nach der Deinstallation von Java-Runtime. Diese wird mit `Y` beantwortet.

Die vermeintliche Fehlermeldung „*ConsoleOne uninstall has detected one or more applications which depend on the NDS...*“ können Sie ignorieren.

2.8. ZENworks 7 deinstallieren

Hinweis:

Alle ZENworks Objekte und Ihre Software-Pakete bleiben erhalten. Die Inventardatenbank für Software und Hardware wird dagegen entfernt. Das sollte aber kein Problem darstellen, da sie sich im laufenden Betrieb nach und nach neu aufbaut.

- ZENworks stoppen mit:

```
/opt/novell/zenworks/bin/ZDMstop
```

- ZENworks deinstallieren mit:

```
cd /opt/novell/zenworks/Uninstall\ ZENworks\ Desktop\ Management/
```

Tipp: Benutzen Sie die Pfadvervollständigung mithilfe der *TAB-Taste*, um keine Eingabefehler zu riskieren.

Starten Sie mit:

```
./Uninstall_ZENworks_Desktop_Management
```

- Lesen Sie die Hinweise des Installers und drücken Sie auf die Taste *ENTER*.
- Als Deinstallationsoption wählen Sie den *Punkt 1 (completely...)*, indem Sie 1 eingeben und dann auf die Taste *ENTER* drücken.
- ZENworks Installer zeigt nun eine Zusammenfassung (eng. Summary). Kontrollieren Sie, ob alle Module zur Deinstallation ausgewählt wurden und bestätigen Sie die Auswahl mit der *ENTER-Taste*.

2.9. GROUPWISE deinstallieren

Hinweis: Die GroupWise-Datenbank, Domain, Post Offices usw. bleiben erhalten. Es werden nur die ausführbaren Dateien und die dazugehörigen Komponenten aus dem System entfernt.

1. `cd /`
2. `rcgrpwise stop` (im Runlevel 1 eigentlich nicht nötig)
3. `rcgrpwise-wa stop` (im Runlevel 1 eigentlich nicht nötig)
4. `chkconfig -d grpwise grpwise-wa`

Die Ausgabe sollte etwa so aussehen:

```
grpwise          0:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
grpwise-wa       0:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
```


- Den Link `gw.conf` löschen:

```
rm /etc/opt/novell/httpd/conf.d/gw.conf
```


5. YaST starten: `yast`
6. *Software | Install and Remove Software*

Tipp:

Wie im Abschnitt 2.5 erwähnt, befindet sich Ihr Server nun im Runlevel 1. Grafische Werkzeuge stehen jedoch im Runlevel 1 nicht bereit, weshalb YaST nur in der Konsolenversion gestartet werden kann. Die Navigation zwischen den Menüs und Optionen erfolgt über die *TAB-* und */* oder die Pfeiltasten. Außerdem können Sie YaST mittels einer Tastenkombination bedienen. Dazu drücken Sie zuerst auf die linke *ALT-Taste* und gleichzeitig einen im Optionsfenster gelb leuchtenden Buchstaben.



Im obigen Beispiel sehen Sie die Startseite zur (De-)Installation der Software. Die Eingabemaske zur Suche nach einem Softwarepaket können Sie dann wahlweise durch das Navigieren mittels der **TAB**-Taste oder mithilfe der Tastenkombination **ALT+S** öffnen.



7. Nach *groupwise* suchen (ALT+S, also *Search*).
8. Alle gefundenen Pakete zur Deinstallation markieren (mit einem Minus-Zeichen markieren).
9. Auf *Accept* drücken.

Bitte haben Sie Geduld: Der Prozess scheint zunächst zu hängen, wird aber nach einigen Minuten zu Ende geführt.

10. Danach YaST beenden.

2.10. NSS verstecken

Beim Upgrade auf SLES10 und OES2 SP1 ist es erforderlich, das NSS-Laufwerk zunächst zu verstecken. Für nähere Informationen siehe: TID 3132402.

1. boot.lvm und boot.md deaktivieren:

```
chkconfig -d boot.lvm boot.md
```

2. NSS verstecken:

- Mit `fdisk -l` (-l wie list) prüfen, welches Laufwerk die NSS-Partition(Novell Netware 386) enthält.

```
gserver03:/etc/opt/novell/httpd/conf.d # fdisk -l

Disk /dev/sda: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1  *           1           64     514048+   83  Linux
/dev/sda2                65        2610     20450745   8e  Linux LVM

Disk /dev/sdb: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1                1        2611     20964794   65  Novell Netware 386
```

Im dargestellten Beispiel ist es /dev/sdb, die die NSS-Partition enthält.

- `parted /dev/sdb`

- `print`

```
(parted) print
Disk geometry for /dev/sdb: 0.000-20480.000 megabytes
Disk label type: msdos
Minor      Start       End       Type       Filesystem  Flags
1          0.031     20473.462  primary
type=65
```

- `sdb` auf Type 0x6b setzen:

```
set 1 type 0x6b
```

- Mit `print` überprüfen, ob das Dateisystem erfolgreich versteckt wurde.

```
(parted) print
Disk geometry for /dev/sdb: 0.000-20480.000 megabytes
Disk label type: msdos
Minor      Start       End       Type       Filesystem  Flags
1          0.031     20473.462  primary
type=6b
```

- `quit`

Tipp:

/dev/sdb wird hier als Beispiel abgebildet. Je nach Hardware-Typ lautet die Gerätedatei für die NSS-Partition unterschiedlich. Wenn Sie beispielsweise einen Server von HP mit einem Smart Array Controller haben, erscheint in der Ausgabe von `fdisk` statt /dev/sdb zum Beispiel

/dev/cciss/c0d1, wobei **c** für **Controller**, **d** für **Device (Gerät)** steht. Es handelt sich also um eine Festplatte, die am ersten Controller als zweites Gerät angeschlossen ist. (Die Zählung beginnt nicht mit 1, sondern mit 0).

Um die Festplatte verstecken zu können, müssen Sie demnach `parted /dev/cciss/c0d1` aufrufen.

2.11. Internetsperre deinstallieren

Nach dem Upgrade auf die Version 3.2.3 funktioniert die Internetsperre zuerst nicht. Dies ist bedingt durch die Tatsache, dass sowohl der Webserver Apache ab SLES10 nicht mehr in der Version 2.0.x, sondern in der Version 2.2.x vorliegt und die PHP5-Pakete beim Upgrade nicht automatisch installiert werden.

Um die Internetsperre deinstallieren zu können, müssen Sie zwei RPM-Pakete deinstallieren: InternetSperre und httpd-inet, und zwar in der genannten Reihenfolge:

1. `rpm -e InternetSperre`
2. `rpm -e httpd-inet`

Die Änderungen in den Konfigurationsdateien `/etc/crontab` und `/etc/sudoers` werden beim Entfernen der Internetsperre zurückgesetzt, die Konfiguration des Proxy-Servers Squid jedoch nicht. Das führt dazu, dass sich Squid beim Neustart des Servers - davon werden wir in den nächsten Abschnitten hin und wieder Gebrauch machen - über eine Warnmeldung einer nicht vorhandenen bzw. leeren ACL beschwert. Die „Beschwerde“ an sich ist völlig harmlos. Falls es Sie dennoch stört, können Sie diese unterdrücken, indem Sie die entsprechende Zeile in `/etc/squid.conf` auskommentieren. Sie dürfen nur nicht vergessen, die auskommentierte Zeile später wieder zu aktivieren!

```
Shutting down WWW-proxy squid 2009/06/23 13:11:45| strtokFile: /var/lib/inet/htdocs/isp/intrane
tausnahmen.acl not found
2009/06/23 13:11:45| aclParseAcLine: WARNING: empty ACL: acl Intranetausnahmen src "/var/lib/i
net/htdocs/isp/intranetausnahmen.acl"
2009/06/23 13:11:45| strtokFile: /var/lib/inet/htdocs/isp/gaestenetz.acl not found
2009/06/23 13:11:45| aclParseAcLine: WARNING: empty ACL: acl GaesteNetz src "/var/lib/inet/htd
ocs/isp/gaestenetz.acl"
2009/06/23 13:11:45| strtokFile: /var/lib/inet/htdocs/isp/ispallowed.acl not found
2009/06/23 13:11:45| aclParseAcLine: WARNING: empty ACL: acl allowedIPS src "/var/lib/inet/htd
ocs/isp/ispallowed.acl"
```

3. Grundinstallation

Dieses Kapitel beschreibt Schritt für Schritt den gesamten Upgrade-Vorgang Ihres Servers von der Version 3.0.x auf 3.2.3. Das Vorgehen lässt sich dabei wie folgt unterteilen:

- a) Systemupgrade
Ihr Server wird mitsamt seiner derzeit gültigen Konfiguration mittels Installationsdatenträger auf einen neuen Versionsstand aktualisiert. **Ein Downgrade, also die Wiederherstellung des zuvor gültigen Versionsstands ist nicht mehr möglich! Genau aus diesem Grund ist es von größter Bedeutung, dass eine Komplettsicherung Ihres Servers für eine Notfallwiederherstellung vorhanden ist. Falls Sie noch kein solches Backuparchiv erstellt haben, ist jetzt die letzte Gelegenheit dazu, dies nachzuholen.**
- b) Installieren und Konfigurieren von weiteren notwendigen Komponenten.
- c) Installieren und Konfigurieren von optionalen Komponenten.

3.1. Installation der Software-Pakete

Hinweis:

Während der Aktualisierung des Betriebssystems kann es gelegentlich zu unerwarteten Störungen wie zum Beispiel Kopierfehlern kommen. In vielen Fällen lässt sich ein solcher Fehler dadurch vermeiden, indem der Server mit der Option *Safe Settings* gestartet wird. Starten Sie Ihren Server daher am besten mit der Option *Safe Settings*, sobald das Bootmenü der DVD erscheint. Ansonsten ist die Installation mithilfe einer USB-Platte eine gute Lösung!

- 1 Fahren Sie den Server herunter und starten Sie mit der SLES-10-SP2-DVD.
- 2 Nach dem Willkommen-Bildschirm bitte den Menüpunkt *Installation--Safe Settings* wählen. YaST startet im Installationsmodus.
- 3 [Optional] Falls per USB-Platte installiert werden soll, muss jetzt die Installation abgebrochen werden. Zuerst erscheint eine Fehlermeldung über die nicht erfolgreiche Installation, die mit *OK* geschlossen wird. Danach wird ein Auswahlfenster mit verschiedenen Optionen angezeigt.

3.1 Start Installation or System



3.2 Noch mal das Gleiche.

3.3 Auswahl zwischen CD, Network und Harddisk. Hier ist *Harddisk* zu wählen.



Korrektes USB-Device wählen (zum Beispiel `/dev/sdc`)

3.4 Pfad angeben, zum Beispiel `inst/sles10sp2`

- 4 Sprache: English (US) → *Next*
- 5 Lizenzvereinbarung akzeptieren → *Next*
- 6 [Optional] Falls per USB-Platte installiert wird, werden jetzt in etlichen Fenstern Filesysteme usw. untersucht. Diese Fenster sind alle zu bestätigen.
- 7 Als Installationsmethode unbedingt **Update** auswählen. Das Häkchen bei **Include Add-On...** darf nicht vergessen werden!!! → *Next*



- 8 Bei Partitionsanzeige auf → *Next* drücken. (YaST zeigt nur die Systempartition (/) an.)
- 9 Keyboard-Layout: *German*
- 10 Add-On Produkt installieren. Auf *Add* drücken.
- 11 Mediaformat: *CD* → *Next*
- 12 [Optional] Falls per USB-Platte installiert wird, wird statt CD nun *Local Directory* gewählt. Über den Browse-Button geht man zu `mounts` und dann `extra`. Dort kann zum eigenen Verzeichnis, also zum Beispiel `inst/oes2sp1` navigiert werden.
- 13 OES2-SP1 CD einlegen → *Continue*
- 14 Lizenz akzeptieren → *Next*
- 15 Kontrollieren, ob OES2 als Add-On Produkt aufgenommen wurde. Falls nein, wiederholen. Falls ja, → *Next* klicken.
- 16 Warnhinweis über *Delete unmaintained packages*: → *OK*
- 17 Installation Settings kontrollieren und ggf. anpassen. → *Accept*
- 18 agfa-font Lizenz bestätigen.
- 19 Update Options (Zusammenfassung) kontrollieren (es sollte keine ungelösten Punkte mehr geben).

- 20 *Confirm Update* → *Start Update*
- 21 Es werden zuerst Pakete gelöscht.
- 22 SLES10 SP2 DVD einlegen, wenn dazu aufgefordert wird.
- 23 Nach Aufforderung die OES2 CD einlegen.
- 24 **Es erfolgt automatisch ein Neustart! → CD herausnehmen**
- 25 Internetttest:
Über den Change-Device-Button wird die Netzwerkkarte eth1 (192.168.1.2) gewählt und das Häkchen bei *No, Skip This Test* gesetzt. → *Next*

3.2. OES Konfiguration (Upgrade)

Nach dem Neustart geht es mit dem eigentlichen Upgrade-Vorgang weiter.

1. *OES 1.0 eDirectory database (DIB) and config file found* → *Upgrade*
2. Admin-Kontext kontrollieren, Passwort eingeben. → *Next*
3. Novell Modular Authentication Service
Authentifizierungsmethode beibehalten. → *Next*
4. Im Übersichtsfenster *Novell iFolder* anklicken, im Dialogfenster *Select the iFolder components to be configured* werden alle drei Kategorien ausgewählt. → *Next*
Einstellungen auf der nachfolgenden Seite unverändert lassen. → *Next*
 - (a) Public und Private URL auf `http://10.1.1.35` ändern.

Name of iFolder server (e.g. Host1):
gserver03

iFolder public URL Host or IP Address (e.g. http://127.0.0.1):
10.1.1.35

iFolder private URL Host or IP Address (e.g. http://127.0.0.1):
10.1.1.35

→ *Next, Next, Next*. Dann bei:

- (b) Novell iFolder Web Access Configuration
IP-Adresse für iFolder WebAccess: `10.1.1.35` → *Next*
- (c) Novell iFolder Web Access Configuration
IP-Adresse für iFolder WebAdmin: `10.1.1.35` → *Next*
5. Im Übersichtsfenster *Novell Quickfinder* anklicken,
Default Konfiguration annehmen.
6. Im Übersichtsfenster *Linux User Management* anklicken. → *Next*
Häkchen bei *gdm* setzen. → *Next*
(Dies ist eine der Voraussetzungen für den admin, damit er sich auch graphisch anmelden kann. Weiteres folgt später).
7. Alle Anpassungen akzeptieren mit *Next*. Der gesamte OES-Konfigurationsprozess dauert recht lange.
8. Falls ein Warnhinweis wegen fehlgeschlagener Zeitsynchronisation erscheint (NTP) weiter mit *OK*. Ebenso die darauf folgende "vermeintliche" Fehlermeldung mit *OK* quittieren.
9. Fenster: *NCP Server need to restart eDirectory...* → *Yes*

10. Eventuell: *User Authentication Method* auf *Local (etc/passwd)* belassen.
11. Release Notes lesen → *Next*
12. Eventuell: *New Local User* Felder leer lassen → *Next*. Hinweis auf „Leere Benutzeranmeldung“ akzeptieren.
13. *Finish*. Häkchen bei *Clone...* belassen, um so eine Dokumentation des Updates zu erhalten. Die resultierende Datei `autoinst.xml` finden Sie später unter `/root`.
14. Server startet neu.
15. Als root anmelden.

3.3. Anpassen des Default-Runlevels

Im gesamten Kapitel kommen grafische Installations- sowie Konfigurationswerkzeuge zum Einsatz. Es ist daher ratsam, den Default-Runlevel für die restlichen Anpassungen auf 5 umzustellen. Die eventuell notwendigen Anpassungen für den Monitor und die Grafikkarte wird im Kapitel 6 beschrieben.

Tipp: Falls Sie die grafische Anmeldung am Server grundsätzlich vorziehen, kann diese Anpassung selbstverständlich beibehalten werden. Den Abschnitt 3.11.19 - Zurückstellen des Default-Runlevels - können Sie dann überspringen.

- Öffnen Sie zuerst die Datei `/etc/inittab` mit einem Editor wie zum Beispiel *mcedit*.
- Navigieren Sie bis zu den Zeilen:

```
# The default runlevel is defined here
id:3:initdefault:
```
- Löschen Sie die Ziffer 3 und tragen dafür die Ziffer 5 ein:

```
id:5:initdefault:
```
- Speichern Sie die Datei und beenden Sie den Editor.
- Starten Sie nun in Runlevel 5 mit:

```
init 5 && exit
```
- Melden Sie sich als Benutzer root an.

Nach dieser Anpassung wechselt Ihr Server nach jedem Neustart automatisch in den Grafikmodus.

3.4. Systembenutzer *haldaemon* und *messagebus*

Die Systembenutzer *haldaemon* und *messagebus* haben eine UID bzw. GID, die mit der LUM-Gruppe *iprint* sowie mit dem LUM-Benutzer *xregd* kollidieren. Das führt dazu, dass *iprint* und *NetStorage* nicht einwandfrei funktionieren. Deshalb muss dies angepasst werden.

Starten Sie YaST.

1. Wählen Sie aus dem Menü *Security and Users* aus.

2. Group Management → Radiobutton Groups aktivieren → Set Filter auf *System Groups*
3. haldaemon: gid auf 302 ändern → *Accept*
4. messagebus: gid auf 300 ändern → *Accept*
5. Radiobutton Users aktivieren → Set Filter auf *System Users*
6. haldaemon: → *Edit* → *Details* uid auf 301 ändern, default group: *haldaemon*
7. messagebus: → *Edit* → *Details* uid auf 300 ändern → *Accept*
8. → *Finish*

Falls Sie von YaST aufgefordert werden, das Paket *cryptconfig* nachzuinstallieren, legen Sie die SLES10SP2-DVD ins Laufwerk ein und bestätigen Sie die Installationsquelle mit *OK*. Beenden Sie YaST nach Abschluss der Anpassung.

3.5. System aktualisieren

3.5.1. NSS wieder aktivieren

Gegen Ende des Bootprozesses wird eine Fehlermeldung, dass die NSS-Volumes nicht eingehängt werden konnten, ausgegeben. Das ist kein Fehler! Denn das NSS-Laufwerk wurde ja zuvor versteckt. Da die drei Mount-Points *DATA*, *DOCS* und *GROUPWISE* aber nach wie vor in */etc/fstab* eingetragen sind, kommt es zu dieser Fehlermeldung.

Verstecktes NSS wieder sichtbar machen:

1. Falls notwendig, öffnen Sie zuerst ein Terminalfenster.
2. `parted /dev/sdb`
3. `print`
4. `sdb` zurück auf Type 0x65 setzen:
`set 1 type 0x65`
5. Mit `print` überprüfen, ob der Dateityp 0x65 erkannt wird.
6. `quit`

Wegen eines Fehlers in der Reihenfolge beim Initialisieren der Dateisystem-Plugins in OES2 muss das EVMS-Plugin `dos-1.1.16.so` "verschoben" werden (siehe TID 3132402):

7. Unterverzeichnis `evms` in `/root` anlegen (`mkdir /root/evms`)
8. Anschließend
`mv $(find /lib*/evms -name dos-*.so) /root/evms`
9. Server neu starten

Kontrollieren Sie, ob jetzt die NSS-Volumes *DATA*, *DOCS* und *GROUPWISE* ordnungsgemäß eingehängt wurden (siehe Abbildung auf Seite 29).

3.5.2. Serverzertifikat erneuern

Nach dem Upgrade ist das Serverzertifikat für Webdienste nicht mehr gültig. Aus dem Grund wird in diesem Abschnitt die Zertifizierungsstelle (eng. Certificate Authority, CA) und das Serverzertifikat erneuert.

1. Verzeichnis *YaST_Default_CA* löschen:
`rm -rf /var/lib/CAM/YaST_Default_CA`
2. YaST, im graphischen Modus, starten
3. Option *Security and Users* → *CA Management* → *Create Root CA*
4. *CA Name* : *YaST_Default_CA*
Common Name : *YaST Default CA (gserver03)*
E-Mail : *postmaster@oes.ml-bw.de* (ins Eingabefeld eintragen und auf *Add* drücken)
Organization : *LMZ-BW*, *Organizational Unit*: *ZEN-Novell*
Locality : *BW*
State : *Baden-Wuerttemberg*
Country auf *Germany* belassen → *Next*

Create New Root CA (step 1/3)

CA Name:
YaST_Default_CA

Common Name:
YaST Default CA(gserver03)

E-Mail Addresses:
default
postmaster@oes.ml-bw.de ✓

Buttons: Delete, Default, Add

Organization:
LMZ BW

Organizational Unit:
ZEN-Novell

Locality:
BW

State:
Baden-Wuerttemberg

Country:
Germany

Navigation: Back, Abort, Next

5. *Password* : sicheres Passwort wählen
Verify Password : gewähltes Passwort wiederholen

Key Length : 2048
Valid Period : 3650 (belassen)
→ Next → Create → Finish

Create New Root CA (step 2/3)

Password:

Verify Password:

Key Length (bit):

Valid Period (days):

6. Option *Security and Users* → *CA Management* → *Enter CA* → Passwort (wie oben) → ok
7. Registerkarte *Certificates* auswählen.
8. Neues Server-Zertifikat hinzufügen. (→ *Add* → *Add Server Certificate*)
9. Alle Angaben vollständig eintragen.

ZUM BEISPIEL:

- Common Name : *gserver03.oes.ml-bw.de*
- E-Mail : *postmaster@oes.ml-bw.de* (→Add)
- Organisation : *LMZ-BW*
- Organizational Unit: *ZEN Novell*
- Locality : *Stuttgart*
- State : *Baden-Wuerttemberg*
- Country : *Germany*

Create New Server Certificate (step 1/3)

Common Name:

E-Mail Addresses default

Organization: Organizational Unit:

Locality: State:

Country: ▼

10. → *Next*
11. Zertifikat mit einem **starken Passwort** sichern.
12. Key Length (Schlüssellänge) min. **2048** Bit; Gültigkeit, empfohlen: **1825** Tage (=5 Jahre)

Create New Server Certificate (step 2/3)


Password:

Verify Password:

Key Length (bit): ▼

Valid Period (days): ▼

13. → *Next*
14. Angaben prüfen und → *Create*
15. Zertifikat markieren → *Export*
16. Export als Common Server Certificate → Passwort des Zertifikats eingeben → *OK* → *OK*




17. → *Finish*

3.5.3. Aktuelle Novell-Patches


Im Folgenden werden alle von der ZEN-Novell überprüften Novell-Patches eingespielt. Bitte verwenden Sie **nicht** das Novell-Online-Update.

1. Legen Sie die DVD 2 / 4 in das Laufwerk ein.
KDE oder Gnome erkennt automatisch, dass eine DVD eingelegt wurde und bietet das Öffnen an.
→ *OK*
2. Kopieren Sie den Ordner `OES2SP1` von dieser DVD in den Zwischenspeicher mit rechter Maustaste.
→ *Copy*
3. Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen `paedML-Updates` in `/var/opt`.
4. Fügen Sie den zuvor kopierten Ordner `OES2SP1` in diesen Ordner ein (mit rechter Maustaste → *Paste*).
5. Legen Sie die DVD 3 / 4 in das Laufwerk ein.
KDE oder Gnome erkennt automatisch, dass eine DVD eingelegt wurde und bietet das Öffnen an.
→ *OK*
6. Kopieren Sie den Ordner `SLES10SP2` von dieser DVD nach `/var/opt/paedML-Updates/`.
7. Starten Sie *YaST*.
8. Aus *Software* → *Installation Source* (nur 1 Klick!)



Es werden zwei Installationsquellen angezeigt, die während der Upgrade-Installation automatisch hinzugefügt wurden.


9. *Add* → *Local Directory* → *Next* → Über *Browse* Button den Ordner OES2SP1 in `/var/opt/paedML-Updates` auswählen. → *Next*



10. *Add* → *Local Directory* → *Next* → Über *Browse* Button den Ordner SLES10SP2 in `/var/opt/paedML-Updates` auswählen. → *Next*
11. *Finish* (Synchronizing with Zenworks erscheint und nach einiger Zeit wird das Fenster geschlossen.)
12. Das Symbol im Systray (unten rechts) sollte sich ändern und beim Überstreichen mit der Maus ein Update anzeigen.



13. Klicken Sie das Symbol mit dem Ausrufezeichen einmal an. → Häkchen bei *slesp2-libzypp* setzen (falls nicht gesetzt). → Auf *Update* klicken. → *Apply*
Der Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte haben Sie Geduld.



Starten Sie den Update-Dienst mit `rczmd restart` neu. Anschließend zeigt das ZEN Updater Symbol ca. 200 Patches zum Aktualisieren an.



Aus dieser langen Liste müssen folgende Pakete deaktiviert werden, indem die Häkchen entfernt werden:

- Alle Kernel-Patches (*slesp2-kernel-...*). Davon gibt es insgesamt acht Pakete.
- Beide *slesp2-util-linux*.

Wichtiger Hinweis:

Sorgen Sie unbedingt dafür, dass die oben genannten 10 Patch-Pakete nicht installiert werden. Aus folgendem Grund: Die Hotline verlässt sich bei Supportanfragen darauf, dass diese Patches nicht installiert sind! Es ist zwar möglich, versehentlich installierte Pakete zu entfernen, um den vorherigen Zustand wieder herzustellen, der Aufwand dafür ist jedoch groß und kann selbst erfahrene Anwender überfordern.

14. ZEN Updater Symbol erneut anklicken. → Häkchen bei den oben genannten 10 Paketen entfernen. → *Update* → *Apply*
Alle erscheinenden Lizenzbestimmungen akzeptieren. Je nach Leistungsfähigkeit der Hardware kann der Vorgang sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. **Bitte haben Sie Geduld und schalten Sie den Server nicht ab!**
15. Nach einem erfolgreichen Systemupdate werden Sie aufgefordert, Ihren Server neu zu starten. Vor dem Herunterfahren des Servers sollten Sie noch in einem Terminalfenster folgende Befehle ausführen:
- ```
rcnstd restart
ndsconfig upgrade (Enter Admin name ...: admin.server.dienste.ml3 und Passwort).
```

Wegen eines Fehlers in der Reihenfolge beim Initialisieren der Dateisystem-Plugins in OES2 muss das EVMS-Plugin dos-1.1.16. so "verschoben" werden (siehe Abschnitt 3.5.1).

16. `mv $(find /lib*/evms -name dos-*.so) /root/evms`

17. Starten Sie den Server neu.

#### 3.5.4. ConsoleOne 1.3.6h (Linux) installieren

1. Melden Sie sich als Benutzer root an.
2. Das ConsoleOne-Paket befindet sich im GroupWise-Paket. Legen Sie daher die DVD 2 / 4 ein und kopieren Sie:  
`Groupwise8/gw800hp1_full_linux_multi.tar.gz` nach `/tmp`  
`mkdir /tmp/gw`  
`cd /tmp/gw`  
`tar xzvf /tmp/gw800hp1_full_linux_multi.tar.gz`
3. `cd /tmp/gw/consoleone` und entpacken mit  
`tar xzvf c1_136h-linux.tar.gz`
4. Installieren mit  
`cd Linux`  
`./c1-install`
5. Sprache: 1 (English)
6. Snap-Ins: 8 (ALL)  
ConsoleOne wird installiert und ein Desktop Icon erstellt.
7. `c1/c1_1.3.6h_patch2.zip` (liegt auf der DVD) nach `/tmp` kopieren → `cd /tmp` → auspacken mit:  
`unzip c1_1.3.6h_patch2.zip`
8. Die Datei `JClientNDS.jar` im Ordner `/usr/ConsoleOne/snapins/mach` sichern.
9. `/tmp/ConsoleOne_1.3.6h_Patch2/Unix/snapins/mach/JClientNDS.jar` kopieren nach `/usr/ConsoleOne/snapins/mach`
10. Auf dem Desktop das alte C1-Symbol, ohne ConsoleOne-Icon, löschen.
11. ConsoleOne testen.

#### 3.6. ZENworks 7 SP1 IR2

1. `startx`, falls Sie die graphische Sitzung bereits beendet haben.
2. CD `ZEN7_with_SP1_IR2_DesktopMgmtLinux` einlegen.
3. Falls Terminalfenster geschlossen wurde, ein weiteres öffnen.
4. `cd /media/ZEN7_0_1`
5. `./setup`
6. Zweimal `ENTER` klicken.
7. `q` eingeben.
8. `ENTER` → `q`
9. `DO YOU ACCEPT THE TERMS...` → `y`
10. ZENworks for Cluster: `N`

11. All Features: → 1
12. admin.server.dienste.ml3
13. Passwort von admin
14. Standalone: Y
15. Inventory Server: server.dienste.ml3
16. XML Port mit *ENTER* übernehmen.
17. SSL: N
18. *ENTER*
19. README lesen: 2 (No)
20. *ENTER* to exit the installer.
21. Von der DVD-2 Zenworks/ZDML7SP1\_IR3a.zip nach /tmp kopieren und dort auspacken mit  
unzip /tmp/ZDML7SP1IR3a\_HP3.zip (Dauert ein wenig).
22. cd /tmp/ZDML7SP1IR3\_HP3
23. Eingeben: /opt/novell/zenworks/bin/ZDMstop
24. Eingeben: rpm -Fvh \*.rpm
25. Eingeben: /opt/novell/zenworks/bin/novell-zdm-version (Kontrolle).

Ausgabe:

```

ZENworks Desktop Management Components

ZENworks Auto Workstation Import/Removal -- 7.0.1-9
ZENworks Desktop Management Agent -- 7.0.1-12
ZENworks Application Management -- 7.0.1-3
ZENworks Imaging Service -- 7.0.1-6
ZENworks Inventory Database -- 7.0.1-0
ZENworks Inventory Proxy -- 7.0.1-1
ZENworks Inventory Service -- 7.0.1-4
ZENworks Middle Tier Server -- 3.1.6-0.12
ZENworks Application Management Database -- 7.0.1-0
ZENworks PXE Services -- 7.0.1-0
ZENworks Remote Management -- 7.0.1-0

```

26. Sicherung von proxydhcp und tftp zurückspielen:  
cp /<Pfad zum Backup>/novell-proxydhcp.conf /etc/opt/novell  
cp /<Pfad zum Backup>/novell-tftp.conf /etc/opt/novell

und aktivieren mit:

```
chkconfig -a novell-proxydhcp
chkconfig -a novell-tftp
```

27. Eingeben: /opt/novell/zenworks/bin/ZDMstart

### 3.7. iPrint

In diesem Abschnitt müssen einige Dateien kopiert werden:

1. `cp /var/opt/novell/iprint/htdocs/clients/win-xp/nipp*.* \`  
`/usr/novell/sys/LOGIN/iprint`
2. `cp /var/opt/novell/iprint/htdocs/clients/win-xp/version.ini \`  
`/usr/novell/sys/LOGIN/iprint`

### 3.8. GroupWise 8 installieren

GroupWise ist ein äußerst leistungsfähiges Mail-, Kalender- und Dokumentenmanagementsystem. In der Version 8 wurden die Funktionen gegenüber den Vorgängern stark verbessert. Aus diesem Grund sollte man auf GroupWise 8 nicht verzichten. (Nur wer GroupWise gar nicht verwenden will, kann Kapitel 3.7 und 3.8 überspringen. In diesem Fall fahren Sie mit Kapitel 3.9 fort).

1. `startx` (falls Sie noch nicht im graphischen Modus sind)
2. Einige GroupWise-Konfigurationsdateien, die zuvor (zum Beispiel auf USB-Platte) gesichert wurden, werden jetzt zurückkopiert:

```
cp/<Pfad zum Backup>/*.mta /opt/novell/groupwise/agents/share
cp/<Pfad zum Backup>/gwia.cfg /opt/novell/groupwise/agents/share
cp/<Pfad zum Backup>/*.poa /opt/novell/groupwise/agents/share
```

3. Kontrolle von Volume GROUPWISE: mount → GROUPWISE muss zu sehen sein!

```
gserver03:~ # mount
/dev/sda3 on / type reiserfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620,gid=5)
/dev/sda1 on /boot type reiserfs (rw)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
/dev/evms/DATEN on /opt/novell/nss/mnt/.pools/DATEN type nsspool (rw,name=DATEN)
admin on /_admin type nssadmin (rw)
DATA on /media/nss/DATA type nssvol (rw,name=DATA,ns=long)
DOCS on /media/nss/DOCS type nssvol (rw,name=DOCS,ns=long)
GROUPWISE on /media/nss/GROUPWISE type nssvol (rw,name=GROUPWISE,ns=lang)
```

4. ConsoleOne starten und in der OU *Domain.Mail.DIENSTE.m/3* alle Objekte außer GWIA und MTA löschen.

Vorher:



Nachher:



5. ConsoleOne beenden.

6. Falls nicht mehr von der ConsoleOne-Installation vorhanden:  
`gw800hpl_full_lnx_multi.tar.gz` aus dem Ordner Groupwise8 (DVD2) nach `/tmp` kopieren  
`cd /tmp`  
`mkdir /tmp/gw`  
`cd /tmp/gw`  
`tar zxvf /tmp/gw800hpl_full_linux_multi.tar.gz`
7. `./install`
8. Sprache: English  
 Setzen Sie dabei kein Häkchen bei *Configure GroupWise for Clustering* und bestätigen mit dem OK-Button.
9. *Create or Update a GroupWise System* → *Next* | (English beibehalten) Lizenz akzeptieren → *Next*
10. Als Softwareverteilungsverzeichnis geben Sie `/media/nss/GROUPWISE/software` an, indem Sie über den Verzeichnis-Button dorthin navigieren. → *Next*.
11. Auswahl der GroupWise-Komponenten über den *Select All*-Button, alle Softwarepakete auswählen. → *Next*. Es setzt ein Kopiervorgang ein.  
 (Je nach Systemgeschwindigkeit dauert dieser Vorgang eine ganze Zeit, wobei der Fortschrittsbalken schon mal eine zeitlang stehen bleiben kann.)
12. Ist der Kopiervorgang schließlich fertig, wird die Installation mit dem → *Next*-Button fortgesetzt.
13. Den bereits vorgewählten Punkt *Updating an existing GroupWise system?* beibehalten und erneut auf → *Next* klicken.
14. Im nächsten Fenster ist die Primärdomäne über dem Verzeichnis-Button zu wählen, die dann mit `/media/nss/GROUPWISE/mail/domain` zu setzen ist. → *Update*-Button anklicken.

Hinweis: Lassen Sie sich nicht durch das unerwartete, schlagartige Schließen des Fensters irritieren. Beim Aktualisieren des vorhandenen GroupWise-Systems werden einige kleine Dateien ersetzt, was sehr schnell geht.

Lassen Sie das GroupWise-Installationsfenster noch offen.

### 3.9. GroupWise-System aktualisieren

#### 3.9.1. Primärdomäne

1. Öffnen Sie ein Terminalfenster.  
`cd /opt/novell/groupwise/agents/bin`  
`./gwmta --show @domain.mta &`
2. Im erscheinenden Fenster abwarten bis *MTA restart completed* auftaucht. Fenster offen lassen.  
**Hinweis:** Durch das &-Zeichen bleibt das Terminalfenster für weitere Eingaben benutzbar. Ein Klick auf *Enter* lässt wieder das Prompt erscheinen.
3. Im GroupWise-Installationsfenster (gegebenenfalls noch mal öffnen mit `/tmp/gw/install`):
4. *Install products*: Alle Produkte außer *GroupWise Administration* und *GroupWise Agents* nachinstallieren. **Bitte nicht konfigurieren!** (Nach jedem Schritt kommen Sie mit dem "Zurück"-



Button zur Produktauswahl zurück.)

Also:

- GroupWise Webaccess / Install Webaccess Agent → *ok* und Install Webaccess Application → *ok*
- GroupWise Monitors / Install Monitor Agent → *ok* und Install Monitor Application → *ok*
- GroupWise Internet Agent / Install Internet Agent → *ok*
- GroupWise Calendar Publishing Host / Install Calendar Publishing Host Application → *ok*
- Install GroupWise Client → *ok* (Dauert recht lang)

Konfiguriert wird nun:

5. *GroupWise Webaccess / Configure WebAccess Agent*  
→ *Next*
  6. Sprache English, Lizenzbestätigung → *Next*
  7. *Network Address*: IP 10.1.1.32 → *Next*
  8. *Domain directory path*: /media/nss/GROUPWISE/mail/domain
  9. *Name the Groupwise WebAccess Agent subdirectory*: webac80a → *Next*
  10. *LDAP server IP address*: 10.1.1.32 Port 389
  11. *Username in LDAP format*: cn=admin,ou=server,ou=dienste,o=ml3 und Password.  
**Kein** Häkchen bei Use SSL Connection. → *Next*
  12. *WebAccess Agent Object Name*: WEBAC80A
  13. *Domain Name and Context in LDAP Format*: cn=Domain,ou=Mail,ou=DIENSTE,o=ml3 (mit Browser wählbar) → *Next* → *Exit*
  14. *Configure Webaccess Application* → *Next*
  15. Sprache English, Lizenzbestätigung → *Next*
  16. *Path to WebAccess Agent's gateway directory*:  
/media/nss/GROUPWISE/mail/domain/wpgate/webac80a → *Next*
  17. Apache path, Tomcat path belassen → *Next*
  18. *LDAP server IP Address*: 10.1.1.32 Port 389
  19. *Username in LDAP format*: cn=admin,ou=server,ou=dienste,o=ml3 und Password.  
**Kein** Häkchen bei Use SSL Connection. → *Next*
- Achtung:** Gelegentlich verschwindet das Auswahlfenster für eDirectory-Objekte hinter den anderen bereits geöffneten Fenstern. Sollten Sie nun kein Auswahlfenster sehen können, schieben Sie die bereits offenen Fenster zur Seite, damit das Auswahlfenster für eDirectory-Objekte sichtbar wird.
20. *Specify the context, where you want...*: cn=Domain,ou=Mail,ou=DIENSTE,o=ml3 (mit Browser wählbar). → *Ok* → *Next* → *Exit*

21. *GroupWise Calendar Publishing Host / Configure Calendar Publishing Host Application* → *Next*

22. Sprache English, Lizenzbestätigung → *Next*
  23. *Network Address*: IP 10.1.1.32 → *Next*
  24. Apache, Tomcat5 path belassen → *Next*
  25. *LDAP server Address*: 10.1.1.32 Port 389
  26. *Root certificate of LDAP server ...*: /etc/ssl/servercerts/servercert.pem (mit Browser wählbar) → *Next*
  27. *User Container to use for context-less login*: o=m13
  28. *Group that user must be a member of*: frei lassen → *Next* → *Exit*
  29. Schließen Sie das GroupWise-Installationsfenster mit dem *EXIT-Icon* unten rechts im Fenster.
  30. ConsoleOne starten und mit der GroupWise-Domäne verbinden über *Tools | GroupWise System Operations | Select Domain*. Als Domain Path /media/nss/GROUPWISE/mail/domain eintragen.  
→ OK
  31. Wechseln nach Domain.Mail.DIENSTE.ml3:  
Properties von WEBAC80A / Reiter Webpublisher: / Add  
POfficeL Library wählen → *Ok*, *Apply* → *Close*  
Falls weitere Post-Offices vorhanden, sollten diese ebenfalls hinzugefügt werden. Alle Benutzer, die Mitglied eines anderen Post-Office sind, können sonst GroupWise WebAccess nicht nutzen.
  32. Löschen Sie als nächstes das Verzeichnis /opt/novell/groupwise/software und kopieren Sie /media/nss/GROUPWISE/software dorthin:  
rm -r /opt/novell/groupwise/software  
cp -r /media/nss/GROUPWISE/software /opt/novell/groupwise/
  33. Öffnen Sie die Datei /etc/init.d/grpwise mit einem Editor (zum Beispiel mcedit).  
In der Zeile Should-Start und Should-Stop die Option nss hinzufügen, falls nicht schon vorhanden. → *Speichern*
- Achtung: Ohne diese Anpassung starten die GroupWise-Agenten in der Regel noch bevor NSS-Volumes eingehängt werden! Das führt dazu, dass keine der GroupWise-Datenbanken gefunden und die Agenten daher beendet werden.**
34. Öffnen Sie die Datei /etc/opt/novell/groupwise/gwha.conf mit einem Editor.  
Die Zeile [domain.GWIA] ändern in [GWIA.Domain]  
(Groß/Klein-Schreibung beachten!) → *Speichern*
  35. Folgenden Link setzen:  
ln -sf /opt/novell/groupwise/agents/share/webac80a.waa \  
/opt/novell/groupwise/agents/bin/webac80a.waa  
(**Achtung**: alles in einer Zeile)
  36. GroupWise-Webaccess aktivieren mit:  
chkconfig -d grpwise-wa (deaktivieren)

```
chkconfig -a grpwise (aktivieren)
rcgrpwise start WEBAC80A
```

37. `cd /opt/novell/groupwise/agents/bin`  
`./gwia --show @gwia.cfg &`  
 Erscheinendes Fenster wieder offen lassen.

**Hinweis:** Durch das `&`-Zeichen bleibt das Terminalfenster für weitere Eingaben benutzbar. Ein Klick auf Enter lässt wieder das Prompt erscheinen.

### 3.9.2. PofficeL

1. `./gwpoa --show @pofficel.poa &`  
 Erscheinendes Fenster wieder offen lassen.
2. Nach einiger Zeit kontrollieren, ob im Fenster des MTA bei Domain unter der Rubrik *Closed*, nur noch die Anzahl der Sekundär-Domänen sowie bei Post Offices und Gateways Nullen erscheinen.

| Domain                           |       |        |  |               |
|----------------------------------|-------|--------|--|---------------|
| GroupWise Message Transfer Agent |       |        |  |               |
| Status                           |       |        |  | Statistics    |
| Processing                       | *     |        |  |               |
|                                  | Total | Closed |  |               |
| Domains                          | 1     | 0      |  | Routed        |
| Post Offices                     | 1     | 0      |  | Undeliverable |
| Gateways                         | 2     | 0      |  | Errors        |

```
<06/23/09 18:15:42> DIS: MTA restart in progress
<06/23/09 18:15:52> DIS: MTA restart completed
<06/23/09 18:15:52> POfficeL: Post office now closed
<06/23/09 18:34:13> DIS: MTA restart in progress
<06/23/09 18:34:42> DIS: MTA restart completed
<06/23/09 18:34:43> POfficeL: Post office now closed
<06/23/09 19:04:52> POfficeL: Post office now open
<06/23/09 19:05:30> DIS: MTA restart in progress
<06/23/09 19:05:55> DIS: MTA restart completed
```

Achtung: Es wird nur die Primär-Domäne manuell gestartet. Alle weiteren Domänen erscheinen daher in der Spalte *closed*.

3. ConsoleOne öffnen und links *GroupWise System* markieren. Oben im Menü Tools *GroupWise System Operations* und dann *Select Domain* wählen, *Domain Path* kontrollieren (`/media/nss/GROUPWISE/mail/domain`) → *ok*. Im Fenster Ansicht (in der Icon-Leiste) *Gateways* wählen.



4. Im rechten Fenster mit rechter Maustaste auf GWIA die Properties öffnen und unter dem Reiter *GroupWise/Identification* die Datenbankversion 8 auswählen. Mit → *Apply* bestätigen. ConsoleOne kann wieder geschlossen werden.



5. Anschließend werden die GroupWise-Fenster im Terminal mit `rcgrpwise stop` beendet.

### 3.9.3. GroupWise Client

Um die volle Funktionalität von GroupWise 8 nutzen zu können, muss der Client ebenfalls auf die Version 8 aktualisiert werden. Sie müssen daher die auf der DVD 2 / 4 beigefügten Installationsdateien für GroupWise 8 Client zur Verteilung im Netzwerk kopieren.

Löschen Sie den Inhalt folgender Verzeichnisse. Beachten Sie dabei, dass nur die Inhalte und nicht die Verzeichnisse selbst gelöscht werden, da sonst die voreingestellten Zugriffsrechte für die Benutzer verloren gehen:

```
DATA\Zentral\pgm\GroupWiseClient
DATA\TemplateSchule\pgm\GroupWiseClient
DATA\<Ihre Schule>\pgm\GroupWiseClient
```

Den Inhalt von DVD 2 / 4 GWClient\win32 kopieren Sie nach

```
DATA\Zentral\pgm\GroupWiseClient
DATA\TemplateSchule\pgm\GroupWiseClient
```

und in alle vorhandenen Schulen.

#### a) Anwendungsobjekt *GroupWiseClient-Install*


1. Auf einer WinXP-Arbeitsstation ConsoleOne starten.  
Objekte in  
    *Internet.Anwendungen.DIENSTE.ml3*  
    *Internet.Anwendungen.TemplateSchule.SCHULEN.ml3* und in allen vorhandenen Schulen  
    folgendermaßen anpassen:
  2. Objekt *GroupWiseClient-Install*:
  3. Reiter *Identifikation/Symbol*: Häkchen *Trennbar* setzen.
  4. Reiter *Identifikation/Symbol*, Bearbeiten, Durchsuchen.
  5. Datei *Setup.exe* wählen und ein Symbol auswählen. → OK
  6. Reiter *Identifikation | Beschreibung*. Bitte schreiben Sie folgenden Text:  
Die Installation des GroupWise Client 8 wird mit Klick auf "Ja" gestartet  
(ca. 3 min) Kurz danach erscheint im NAL das Symbol zum Start von  
GroupWise.  
Viel Spaß mit GroupWise 8!
  7. Reiter *Verteilungsoptionen | Optionen*, Häkchen bei *Vor Verteilung bestätigen* setzen.
  8. Reiter *Verfügbarkeit/Verteilungsregeln*.
  9. Erste Zeile (Datei vorhanden, C:\Novell...) markieren und (Button *Bearbeiten*) Pfad ändern in  
C:\Programme\Novell... (also lediglich „Programme“ ergänzen).
  10. Radio-Buttons NICHT ändern!!! → OK
  11. Reiter *MSI/Transformationen*:
  12. Hinzufügen: K:\GroupWiseClient\groupwise.mst (Zeile ohne Pfadangabe löschen).
- Achtung:** Bei *Internet.Anwendungen.DIENSTE.ml3* muss der Pfad mit dem Netzlaufwerk J:\... heißen!
13. → *Anwenden* → *Schließen*

#### **b) Anwendungsobjekt GroupWise**

**Hinweis:** Das Anwendungsobjekt GroupWise existiert ebenso wie GroupWiseClient-Install in mehreren OUs. Die nachfolgenden Anpassungen müssen daher sowohl für das Objekt in *Internet.Anwendungen.DIENSTE.ml3* als auch *Internet.Anwendungen.TemplateSchule.SCHULEN.ml3* und allen vorhandenen Schulen vorgenommen werden.

1. Doppel-Klick auf das Anwendungsobjekt *GroupWise* in ConsoleOne.
2. Reiter *Identifikation | Symbol* Häkchen *Trennbar* setzen.
3. Reiter *Identifikation | Symbol*, Bearbeiten, Durchsuchen.
4. Datei *grpwise.exe* wählen und ein geeignetes Symbol (nicht zu groß) wählen. → OK
5. *Anwendungssymboltitel* in Groupwise-8 ändern.

6. Im Reiter *Verteilungsoptionen* die Option *Registrierung* auswählen.
7. Im Auswahlbereich *Registrierungseinstellungen* den Ordner *HKEY\_CURRENT\_USER* markieren.
8. → Auf den Button *Datei* klicken → Option *Importieren* auswählen.
9. DVD 2 / 4 einlegen und aus dem Ordner *GWClient\RegPatch* den Registry-Schlüssel *defaultprofile.reg* auswählen und öffnen.
10. Den Ordner *HKEY\_CURRENTUSER* expandieren und den Schlüssel *DefaultProfile* markieren. Die Verteilungsoption für diesen Schlüssel auf *Immer erstellen* ändern.



11. Reiter *Ausführungsoptionen* | *Anwendung* | *Pfad zur Datei*: *C:\Programme\Novell...* (siehe Punkt 8 vom vorherigen Abschnitt).
12. Reiter *Verfügbarkeit* | *Verteilungsregeln*.
13. Erste Zeile (Datei vorhanden, *C:\Novell...*) markieren und (Button *Bearbeiten*) Pfad ändern in *C:\Programme\Novell...* (also lediglich „Programme“ ergänzen).
14. Radio-Buttons NICHT ändern!!! → *OK*
15. → *Anwenden* → *Schließen*

#### 3.9.4. Sekundärdomäne

Falls Sie bereits Sekundärdomains und weitere Post-Offices betreiben, starten Sie bitte GroupWise neu mit *rcgrpwise start* und warten Sie, bis alle Agenten vollständig initialisiert sind. Das dauert in der Regel ca. 10 Minuten!

Kontrollieren Sie in ConsoleOne Ihre sekundäre Domäne:

1. Auswahl *dom<Schulkürzel>.Mail.Ressourcen.<Schule>.SCHULEN.ml3* mit rechter Maustaste und *Properties* auswählen.
2. Die Database Version muss auf 8.0 stehen.
3. Wiederholen Sie die Kontrolle für *pol<Schulkürzel>* und *pos<Schulkürzel>*.

## 3.10. iManager

### 3.10.1. Basiskonfiguration

Löschen Sie zuerst folgende Verzeichnisse, die noch aus paedML Novell 3.0.x stammen und daher nicht mehr gebraucht werden:

- `/var/opt/novell/tomcat4`
- `/var/opt/novell/iManager/nps.old`

Testen Sie iManager und achten Sie darauf, dass sich links die normale Kategorieansicht befindet und oben in der Icon-Leiste das Lupensymbol zu sehen ist.



Falls nicht, muss iManager wegen fehlender *Tree / Browse / Search-View* per YaST neu konfiguriert werden. Nur in diesem Fall ist in einem Terminalfenster folgendes auszuführen:


1. `yast2 imanager`
2. `rcnovell-tomcat5 restart` und `rcapache2 restart`
3. iManager im Browser starten:
4. Unter *Configuration / Role Based Services / RBS Configuration* wird der Zahlenlink unter *Out-of-Date* angeklickt und alle angezeigten Module aktualisiert:

5. alle markieren → *Update*
6. Mit dem Zahlenlink unter *Not-Installed* erhält man eine Liste, in der nur das Modul *Files and Folders* markiert und dann installiert wird.
7. `rcnovell-tomcat5 restart`  
`rcapache2 restart`


### 3.10.2. iPrint Serverzertifikat aktualisieren

1. iManager starten und als admin anmelden.
2. Auf den Link *iPrint* klicken.
3. Eine Aktion auswählen, zum Beispiel: *Manage Print Manager*.

Falls nun ein Warnhinweis wegen des Serverzertifikats (*untrusted certificate*) erscheint, führen Sie die nachfolgenden Schritte durch.



4. Auf den Link *iPrint Certificate Manager* klicken.
5. Option *Trust the above ...* auswählen.
6. Gegebenenfalls herunterscrollen bis die Schaltflächen *OK* und *Cancel* (ohne *Apply*) erscheinen.



7. Auf *OK* klicken.
8. Anschließend weiter unten auf *Apply* drücken.
9. iManager schließen.



## 3.11. Weitere Anpassungen

### 3.11.1. SSH-Benutzung

Wer vor dem Upgrade SSH-Verbindungen (zum Beispiel mit PuTTY) benutzt hat, bekommt nach dem Upgrade bei erstmaliger SSH-Verbindung eine Warnung über einen ungültigen Host-Key. Der Host-Key muss dann einfach erneut akzeptiert werden.

### 3.11.2. Kernel-Überprüfung


Bei Mehrprozessorsystemen sollte überprüft werden, ob der bigsmp-Kernel gestartet wird. Dies können Sie mit `uname -r`

kontrollieren. Es wird folgende Version angezeigt: 2.6.16.60-0.21-bigsmp.


Falls trotz Mehrprozessorsystems und mehr als 4GB Arbeitsspeicher ein anderer Kernel installiert wurde, sollte dies korrigiert werden.

1. `startx` (falls noch nicht gestartet)
2. YaST starten und *System/Boot Loader* wählen.

Hier muss die Zeile markiert werden, die den passenden Kernel enthält, z.B bigsmp (sie sollte auch mit dem Button *Set as Default* zum Standard und eventuell mit dem *Up*-Button nach oben geschoben werden). Über den Button *Edit* kann nun editiert werden:



3. Mit dem *Browse*-Button des Feldes *Kernel Image* wählen Sie den korrekten Kernel, mit dem *Browse*-Button des Feldes *Initial Ram Disk* die korrekte initrd.



4. Wenn Sie der blaue Suse-Splash-Screen stört, der während des Server-Hochfahrens die Anzeige der Startprozesse verdeckt, können Sie diesen im YaST-Bootloader an gleicher Stelle wie im

vorgehenden Punkt folgendermaßen abschalten:

Im Feld *Optional Kernel Command Line Parameter* den Teileintrag

`splash=silent`

durch `splash=verbose`

ersetzen.

→ *ok* → *Finish*

### 3.11.3. Kopierarbeiten

Von der DVD 2 / 4 kopieren Sie bitte die folgenden Dateien:

1. Aus dem Verzeichnis `Div` die Datei `issue` nach `/etc`.
2. Aus dem Verzeichnis `paedML` die Datei `paedML-release-3.2.3-paedML_Novell_3u.noarch.rpm` nach `/tmp`. Führen Sie anschließend folgende Befehle aus:  
`cd /tmp`  
`rpm -e paedML-release`  
`rpm -ihv paedML-release-3.2.3-paedML_Novell_3u.noarch.rpm`

(Durch Punkt 1 und 2 wird der Versionsstand Ihrer `paedML Novell` beschrieben. Auf diese Angaben muss sich die Hotline ggf. verlassen können).

3. Den Inhalt von `\Div\pgm\eWSRereg` kopieren Sie nach  
`N:\TemplateSchule\pgm\edutools\eWSRereg`  
`N:\Zentral\pgm\edutools\eWSRereg`  
und in alle vorhandenen Schulen `N:\<Schule>\pgm\edutools\eWSRereg`.
4. Die Datei `Schulkonsole.exe` aus `\Div\pgm\schulkonsole` nach  
`N:\TemplateSchule\pgm\schulkonsole`  
`N:\Zentral\pgm\schulkonsole`  
und in alle vorhandenen Schulen `N:\<Schule>\pgm\schulkonsole`.
5. Zum Austausch weiterer Dateien kopieren Sie das Verzeichnis `\Div\pgm\edutools` auf  
`N:\TemplateSchule\pgm` und in alle vorhandenen Schulen `N:\<Schule>\ pgm..`
6. `DATA:\TemplateSchule\cdroms` nach `DATA:\TemplateSchule\pgminst` verschieben.
7. Kopieren Sie außerdem die Datei `\Div\pgm\edutools\eMoveUser\EMoveUser.exe` nach  
`N:\Zentral\pgm\edutools\eMoveUser`.
8. Weiter kopieren Sie bitte die Datei `\Div\pgm\Bildschirmsperre\eWSManager.exe` nach  
`N:\Zentral\pgm\Bildschirmsperre`.

### 3.11.4. SSH im Zusammenhang mit LUM

In `/etc/pam.d/sshd` die folgenden Zeilen vertauschen:

`auth required pam_nam.so use_first_pass`

`auth required pam_unix2.so`

(die `...unix2...-Zeile` muss vor der `pam_nam.so...-Zeile` stehen).

### 3.11.5. eDirectory-Sicherungen mit Backupprogrammen (zum Beispiel SEP-Sesam)

```
mcedit /etc/opt/novell/sms/smdrd.conf
```

am Ende einfügen: `autoload: tsands`  
[Enter]-Taste drücken (!!!), erst dann mit F2 speichern.

Achtung: Wenn das Admin-Passwort geändert wird, so muss dies auch in der Konfiguration des Backupprogramms (z.B. SESAM) gemacht werden!

### 3.11.6. NSS und Runlevel 1

Wird der Server (zum Beispiel für Testzwecke) im Runlevel 1 gestartet, so kann dort NSS deaktiviert werden, da im Runlevel1 das eDirectory ohnehin nicht läuft:

```
chkconfig -d ncp2nss
chkconfig -d novell-nss
```

Datei `/etc/init.d/novell-nss` mit einem Editor öffnen. Aus der Zeile `Default-Start` die Ziffer 1 herausnehmen und abspeichern. Dann bitte eingeben:

```
chkconfig -a novell-nss
chkkonfig -a ncp2nss
```

### 3.11.7. OPLOCK

Öffnen Sie die Datei `/etc/opt/novell/ncpserv.conf` mit einem Editor. Fügen Sie die Zeile `OPLOCK_SUPPORT_LEVEL 0` am Ende der Datei ein und speichern Sie die Datei ab. Die Konfigurationsänderung wird erst dann wirksam, nachdem der Dienst `ncp2nss` neu gestartet wurde. Führen Sie dazu als Benutzer `root` den Befehl `/etc/init.d/ncp2nss restart` aus.

### 3.11.8. Unnötige Dienste dauerhaft deaktivieren

Folgende Startskripte werden nicht gebraucht und können daher deaktiviert werden:

- `boot.apparmor`
- `grpwise-wa`
- `nfsserver`, `nfs` und `nfsboot`
- `suseRegister`

Diese werden deaktiviert mit:

```
chkconfig -d boot.apparmor grpwise-wa nfs nfsserver nfsboot suseRegister
```

Da IPv6 zurzeit nicht benutzt wird, kann es abgeschaltet werden:

Yast | *Network Devices* | *Network Card* | *Traditional method* → *Next* | *Edit* | *Advanced* | *IPv6* | *Disable* |  
→ *Next* → *Next* → *Finish*

Diese Änderung wird allerdings erst nach einem Neustart des Servers wirksam.

### 3.11.9. Bearbeitung von Applikationsobjekten

- Das Applikationsobjekt *userDir*  
Die Steuerung der Benutzer-Homepage ist in der Schulkonsole integriert. Das Programm *userDir* ist daher veraltet und kann aus den OUs *Betreuung.Anwendungen.Dienste.ml3*, *Betreuung.Anwendungen.TemplateSchule.Schulen.ml3* und allen vorhandenen Schulen *Betreuung.Anwendungen.<Schule>.Schulen.ml3* gelöscht werden. Das gilt ebenfalls für die Daten auf dem Netzlaufwerk in *DATA: /<Zentral/TemplateSchule/Schule>/pgm/userDir*.
- Die Verknüpfungen für *ImgExp.ZENWorks.Anwendungen.Dienste.ml3* sollte nur *admin.Server.DIENSTE.ml3* und *Admins.Verwalter.DIENSTE.ml3* enthalten.
- Falls Sie GroupWise-Webaccess im Nal haben möchten: Erzeugen Sie ein entsprechendes Anwendungsobjekt (Web-URL) in *Internet.Anwendungen.TemplateSchule* bzw. in allen *Schulen* *Internet.Anwendungen.<Schule>* analog zu *GroupWise-Webaccess.Links.Dienste.ml3* und tragen Sie als Verknüpfungen Lehrer, Schüler, Teilnehmer, Verwalter ein.

### 3.11.10. Weitere Anpassungen im eDirectory

- *BenAdmins.Verwalter.Benutzer.TemplateSchule.SCHULEN.ml3* und *BenAdmins.Verwalter.Benutzer.<Ihre Schule>.SCHULEN.ml3* als Trustee von *Mail.Ressourcen.TemplateSchule.SCHULEN.ml3* respektive *Mail.Ressourcen.<Ihre Schule>.SCHULEN.ml3* mit Supervisor-Recht(S) auf *All Attributes Rights* und *Entry Rights* einsetzen.
- Richten Sie in *Server.DIENSTE* den User *caladmin* ein (Passwort: Standard 12345; bitte unbedingt schulspezifisch ein sicheres Passwort verwenden), erzeugen Sie zudem in *Server.DIENSTE* die Gruppe *caladmingroup* neu und tragen als Member *caladmin* und *admin* ein.

### 3.11.11. NetStorage

- In der Datei */var/opt/novell/tomcat5/webapps/NetStorage/WEB-INF/classes/Settings.properties* nachtragen:  
*ServerName = 10.1.1.32*
- Mit dem Befehl *yast2 imanager* in einem Terminalfenster den iManager neu konfigurieren.  
*LDAP Configuration* → *Continue*  
Hinweis „*It appears ...Continue configuration*“ → *Yes*  
Weiter mit *Next*.

Nach Abschluss der Konfiguration kann beispielsweise auch die OU Lehrer in NetStorage als Kontext hinzugefügt werden.

### 3.11.12. Graphisches Login für andere User (z.B. admin) zulassen

1. `yast2 novell-lum` starten.
2. Bis zum Bild für `gdm` weitergehen: Häkchen bei `gdm` und `gnomesu-pam` setzen. → *Next*
3. Mit einem Editor in `/etc/sysconfig/novell/lum1` folgende Zeile bearbeiten:  
`CONFIG_LUM_SERVICE_XDM="yes"`
4. Ins Verzeichnis `/etc/pam.d` wechseln und Dateien kopieren:  

```
cp gdm kdm
cp xdm xdm.old
cp gdm xdm
rcnamcd restart
```

### 3.11.13. Desktop-Hintergründe für ML32 einspielen

1. Kopieren Sie aus dem Verzeichnis DesktopBG der DVD 2 / 4:  
`oes-root-streifen-xxxx-ml32.jpg` (5 Stück) nach `/opt/kde3/share/wallpapers`  
`oes-admin-streifen-xxxx-ml32.jpg` (5 Stück) nach `/usr/share/wallpapers`  
(xxxx steht hier für die Auflösung, zum Beispiel 1024, 1280, usw...).  
Die Rechte dieser Dateien müssen auf `rw-r--r--` gesetzt werden, zum Beispiel mit dem *Konqueror*: Die Dateien markieren, mit rechter Maustaste auf *Properties* → *Permission* → *Owner* auf *Can Read & Write*, *Group* und *Others* auf *Can Read* → *Ok*.
2. Desktop damit anpassen:  
Als root (auf graphischem Desktop), Rechtsklick auf Desktop, *Configure Desktop* und dann über *Background/Picture* zur korrekten Datei browsen (`oes-root-streifen...`) in korrekter Auflösung.  
Analog als admin (`oes-admin-streifen...`) in korrekter Auflösung.

#### a) KDE

Das Desktopbild für die paedML 3.2 einstellen:

Rechtsklick auf Desktop / *Configure Desktop*

Bei *Picture* das entsprechende Bild auswählen:

- Für Benutzer root:  
`/opt/kde3/share/wallpapers/oes-root-streifen-1024-ml32.jpg` (bzw. passende Auflösung) wählen.
- Für Benutzer Admin:  
`/usr/share/wallpapers/oes-admin-streifen-1024-ml32.jpg` (bzw. passende Auflösung) wählen.

→ *Apply* → *OK*

#### b) Gnome

Wer Gnome statt KDE verwendet, sollte die Einstellungen für root und admin denen der KDE anpassen: Desktop Hintergrund und der „paedML-Streifen“:

- *Computer / Control Center / Desktop Background / Add Wallpaper*  
Für root:  
*File System:* /opt/kde3/share/wallpapers/oes-root-streifen-1024-ml32.jpg (bzw. passende Auflösung)  
Für admin:  
*File System:* /usr/share/wallpapers/oes-admin-streifen-1024-ml32.jpg (bzw. passende Auflösung)
- In der Combo-Box Style muss *Scaled* eingestellt werden.  
Dort Hintergrundfarbe einstellen: *Desktop Colors*  
Hintergrundfarbe: Solid Color  
root : R:208 G:0 B:0 (= #D00000)  
admin: R:26 G:73 B:141 (= #1A498D)
- Icon-Größe:  
Terminal öffnen und *nautilus* eingeben. *Edit / Preferences.*  
*Default zoom level : 75%*  
Use compact layout.  
Außerdem noch für Nautilus (im selben Fenster):  
*View new folders using:* List view.  
Gegebenenfalls noch Show hidden and backup files eingeben.  
Reiter *List Columns:* Owner, Permissions, zusätzlich → *Close*  
Falls das GW-Icon nicht korrekt dargestellt wird:  
In Nautilus *File System* /opt/novell/groupwise/client/gwclient.png auf das GroupWise-Desktop-Icon ziehen.  
Gegebenenfalls noch die Icons auf dem Desktop schöner ausrichten.
- Terminal und Nautilus (zu finden unter *Computer/More Application*) rechts unten in die Task-Panelzeile ziehen, damit dort deren Icons zur schnelleren Bedienung vorhanden sind.

### 3.11.14. Automatisches Bereinigen des /tmp Verzeichnisses

Der Ordner /tmp wird zu jeder Bootzeit automatisch geleert durch:

Einstellen in *YaST / System / Sysconfig editor / System / Cron*

→ *TMP\_DIRS\_TO\_CLEAR :* /tmp

→ *CLEAR\_TMP\_DIRS\_AT\_BOOTUP :* yes

### 3.11.15. ConsoleOne 1.36h für Windows

Falls die ConsoleOne geöffnet ist, schließen Sie bitte das Programm.

Benennen Sie das Verzeichnis 1.2 in PUBLIC\mgmt\ConsoleOne in 1.2alt um.

Kopieren Sie von der DVD 2 / 4 das Verzeichnis ConsoleOne136h\1.2 nach

PUBLIC\mgmt\ConsoleOne. (Später können Sie das Verzeichnis 1.2alt löschen.)

Die Dateirechte von Lehrern.Benutzer.<Schule>.ml3 und Verwalter.Benutzer.<Schule>.ml3 auf PUBLIC\mgmt\ConsoleOne\1.2\bin\zen\RcLaunch werden auf RWECMF gesetzt. Die Fernsteuerung der Schüler-PCs über die Schulkonsole funktioniert sonst nicht einwandfrei.

### 3.11.16. Zenworks-Inventar-Datenbank

So konfigurieren Sie die Zenworks-Inventar-Datenbank:

ConsoleOne auf einer Arbeitsstation starten, den Menüpunkt *Werkzeuge/Zenworks-Inventar/Datenbank-konfigurieren* aufrufen, *Inventory Database\_gserver03.Server.Dienste.ml3* auswählen und alles bestätigen.

Außerdem müssen die Trustee-Rechte (RCF) auf dem Netzwerkordner SCANDIR kontrolliert werden.

Fehlt beispielsweise die OU *Arbeitsstationen.Ressourcen.<Ihre\_Schule>.SCHULEN.ml3* als Trustee für den Netzwerkordner, so können nur Basis-Informationen der PCs gesammelt werden.

### 3.11.17. Gruppenrichtlinie für maximales Kennwortalter

Damit die Kennwörter von Adam und Eva (auf den Arbeitsstationen) nicht nach 42 Tagen (default Wert) ablaufen, kann folgende Windows Gruppenrichtlinie entsprechend geändert werden:

Navigieren Sie, als Admin, in ConsoleOne von einer Arbeitsstation aus nach */ml3/SCHULEN/Ihre\_Schule/Ressourcen/Arbeitsstationen* zum *Arbeitsstationspaket\_Windows*. Wählen Sie im Reiter *Richtlinien* Windows XP aus. *Windows-Gruppenrichtlinie* → *Eigenschaften* → *Richtlinie bearbeiten*.

→ *Computerkonfiguration* → *Windows Einstellungen* → *Sicherheitseinstellungen* → *Kontorichtlinien*.

→ *Kennwortrichtlinien* → *maximales Kennwortalter*. Setzen Sie den Wert auf 0 (Kennwort läuft nie ab).

→ *Übernehmen* → *ok* → *Datei – Beenden* → *Anwenden* → *Schließen* → *Abbrechen*.

Führen Sie diese Schritte auch in *TemplateSchule* aus.

### 3.11.18. Internetsperre

Beim Upgrade auf SES10SP2 werden die PHP-Pakete nicht automatisch aktualisiert. Sie müssen daher von Ihnen nachinstalliert werden. Erst danach können Anwendungen wie beispielsweise die Internetsperre und Moodle tatsächlich eingesetzt werden.

Halten Sie auf jeden Fall die beiden Installationsdatenträger für SLES10SP2 und OES2SP1 bereit. Bei Bedarf fordert Sie YaST auf, diese ins Laufwerk einzulegen.

1. Starten Sie Yast – Software Management und suchen Sie nach dem Begriff php5.
2. Aus der Liste der gefundenen Pakete werden folgende Pakete zur Installation ausgewählt:
  - `apache2-mod_php5`
  - `php5`
  - `php5-ctype`
  - `php5-curl`
  - `php5-dom`
  - `php5-gd`
  - `php5-iconv`
  - `php5-json`
  - `php5-ldap`
  - `php5-mbstring`
  - `php5-mcrypt`
  - `php5-mhash`
  - `php5-mysql`

- php5-openssl
- php5-pdo
- php5-sqlite
- php5-timezonedb
- php5-tokenizer
- php5-xmlreader
- php5-xmlrpc
- php5-zlib

3. Auswahl bestätigen mit *Accept*.

4. Es erscheint ein Fenster mit einer Auswahl von Software, die aufgrund der Paketabhängigkeiten ebenfalls installiert werden müssen. Die Auswahl wird akzeptiert mit *OK*.

Halten Sie die Installationsdatenträger bereit, um sie bei Bedarf verwenden zu können.

Installieren Sie die Internetsperre gemäß der Anleitung *Internetsperre\_paedML\_Novell\_3.0.pdf*, diese finden Sie auf unserem Support-Netz-Portal unter Updates und Patches Novell.

5. Das Installationspaket finden Sie allerdings im Ordner *InternetSperre* auf der zweiten DVD.

6. Kopieren Sie die beiden Dateien *fw-rules* und *inet.conf* aus demselben Ordner

- *fw-rules* nach */sbin*

- *inet.conf* nach */etc/paedML\_Novell/InternetSperre/config*

7. Starten Sie die Internetsperre neu mit:

- *rchtcp-inet restart*

- *rcinetsperre restart*

Wichtiger Hinweis: Durch die Installation der Internetsperre wird unter anderem die Konfigurationsdatei des Proxy-Servers Squid ausgetauscht. Falls Sie vergessen haben, Ihre eigenen Anpassungen nachzuholen, wie in der Anleitung *Internetsperre\_paedML\_Novell\_3.0.pdf* beschrieben, sollten Sie dies nun vornehmen und Squid mit *rcsquid restart* neu starten.

### 3.11.19. Zurückstellen des Default-Runlevels

Im Abschnitt 3.3. wurde die Einstellung des Default-Runlevels so angepasst, dass der Server stets in Runlevel 5 startet. Falls Sie eine Konsoleanmeldung vorziehen und gerne auf den X-Server (Grafiksubsystem) verzichten, sollte das Default-Runlevel auf 3 zurückgesetzt werden.

- Öffnen Sie zuerst die Datei */etc/inittab* mit einem Editor wie zum Beispiel *mcedit*.

- Navigieren Sie bis zu den Zeilen:

```
The default runlevel is defined here
id:5:initdefault:
```

- Löschen Sie die Ziffer 3 und tragen dafür die Ziffer 5 ein:

```
id:3:initdefault:
```

- Speichern Sie die Datei und beenden Sie den Editor.

- Wenn Sie möchten, können Sie sofort in Runlevel 3 wechseln: *init 3*



## 3.12. Konfigurationskontrolle

### **LUM-Cache**

Kontrollieren Sie mithilfe von `namconfig get` die aktuellen Einstellungen von LUM (Linux User Management).

Falls in der ausgegebenen Liste die Option `cache-only` den Wert `no` aufweist, ändern Sie diesen bitte auf `yes`. Dazu müssen Sie den nachfolgenden Befehl ausführen:

```
namconfig set cache-only=yes
```

Kontrollieren Sie erneut mit `namconfig get` die Änderung und starten Sie den Dienst mit `rcnamed restart` neu.

### **Bemerkungen:**

Beim Update, und hier insbesondere beim Update des eDirectory, werden automatisch die eDirectory-Zertifikate erneuert. Der Ablaufzeitpunkt wird dabei um exakt zwei Jahre in die Zukunft verlegt. Dies mag etwas kurz erscheinen. Da allerdings in dieser Zeit sicher weitere eDirectory-Updates vorkommen werden, wird sich dieser Prozess wiederholen. Ein Erneuern der eDirectory-Zertifikate von Hand kann somit vermieden werden.

## 4. Anhang zum Disaster-Recovery Backup

(Kurzfassung, siehe auch ML3-DesasterRecovery.pdf, in DOC auf DVD-2)

### Wichtiger Hinweis

Im nachfolgenden Beispiel gehen wir davon aus, dass eine externe USB-Platte als Backup-Datenträger zum Einsatz kommt und diese vom System als /dev/sdc mit einer einzigen Partition, also /dev/sdc1, angesprochen wird. Der tatsächliche Gerätenamen kann selbstverständlich vom Beispiel abweichen. Außerdem ist es wichtig, dass die Partition mit einem Dateisystem formatiert wurde, auf das die LiveCD schreibend zugreifen kann.

- Als root einloggen.
- `rcuml stop`
- `chkconfig -d uml.`
- In init 1 wechseln, root-Passwort eingeben.
- Mit `df` Größe ermitteln. Zeigt zum Beispiel die root-Partition als Größe die noch verfügbare Speicherkapazität 7746148 KB an, so kann man die Anzahl der Sektoren wie folgt ausrechnen:  
1 Sektor=512 Byte  
 $(7746148 * 1024) / 512 = \text{Sektoranzahl} = 1.5492.296$

Sicherheitshalber um 100 MB verringern  $100 * 1024 * 1024 / 512 = 204800$  Sektoren, also 15287496 mit Nullen zu füllen:

- `dd if=/dev/zero count=15287496 of=/tmp/zero.0`

Dadurch entsteht eine Datei mit Nullen, die fast die ganze restliche Platte belegt. Das Erzeugen einer Null-Datei dauert je nach Hardware-Leistung und der Größe des Laufwerks eine ganze Weile.

- Kontrolle: `df -h` → Platte mit (fast) 100% gefüllt.
- Anschließend diese Datei löschen: `rm /tmp/zero.0`

(**Achtung:** Die angegebenen Zahlen stellen ein Beispiel dar. Sie müssen für Ihre Umgebung selber rechnen!)

- In Runlevel 3 wechseln: `init 3` (falls Fehler, dann Server neu starten)
- USB-Platte mounten: `mount /dev/sdc1 /mnt`

NSS-Sicherung:

- `export PATH=$PATH:/opt/novell/sms/bin`
- Mit `smsconfig -t` überprüfen, ob `tsafs` geladen ist. Falls nicht geladen oder der gesamte Dienst angehalten wurde, `rcnovell-smdrd start` oder `smsconfig -l tsafs` oder Server neu starten.
- `rcgrpwise stop, rcgrpwise-wa stop`
- `cd /media/nss`
- Sicherung von DATA:

- `nbackup -cvf /mnt/data.<Datum>.sidf -U admin /media/nss/DATA`  
Admin-Passwort eingeben, wenn nbackup danach verlangt.
- Analog mit den NSS-Volumes *DOCS* und *GROUPWISE* verfahren.  
Server herunterfahren.

Server von der Live-CD starten und als root anmelden.

- USB-Platte anschließen.
- `mount /dev/sdc1 /mnt`

#### Linux-Partition auf Backup-Platte schreiben:

- Komprimiert:  
`dd if=/dev/sda | gzip -9 > /mnt/linux.img.gz`

Wer über genügend Speicherkapazität auf der Backup-Platte verfügt und auf die Kompression verzichten will, kann diese ausschalten mit:

- `dd if=/dev/sda of=/mnt/linux.img`

Dauer: Je nach Plattengröße und Geschwindigkeit unterschiedlich. Zum Beispiel dauerte die Sicherung einer 147 GB Platte, die an einem SCSI-Kontroller angeschlossen war, ca. 90 Minuten.

Live-System beenden.

#### Linux-Platte zurückspielen (natürlich nur im Disaster-Fall):

- Server von der LiveCD starten und als root anmelden.
- USB-Platte mounten mit: `mount /dev/sdc1 /mnt bzw.`
- Linux-Platte zurückspielen:  
Komprimiert:  
`gzip -cd /mnt/linux.img.gz | dd of=/dev/sda`  
Unkomprimiert:  
`dd if=/mnt/linux.img of=/dev/sda.`

Tipp: Wer hin und wieder den Stand der bereits zurückgespielten Daten kontrollieren möchte, kann nun ein zweites Terminalfenster öffnen und mit einem kleinen Trick den Fortschritt auslesen.

- `ps aux | grep dd`  
Prozess-ID des dd-Befehls merken:
- Gelegentlich `kill -USR1 <Prozess-ID>` eingeben. Im anderen Terminalfenster erscheint dann der momentane Stand.

Fahren Sie das Live-System herunter und starten Sie den Server ganz normal. Es kann zum Fehler kommen, falls NSS-Pool beschädigt ist oder noch nicht vorhanden ist.

Ist das Backup älter als 180 Tage, findet ein längerer Festplattentest statt.

- Als root einloggen und in den graphischen Modus wechseln mit: `startx`
- NSS-Rücksicherung  
`export PATH=$PATH:/opt/novell/sms/bin`  
Mit `smsconfig -t` überprüfen, ob `tsafs` geladen ist. Gegebenenfalls mit `rcnovell-smrd start` SMS starten oder mit `smsconfig -l tsafs` den NSS-Backup-Treiber laden.

- `.cd /media/backup`
- Rücksicherung von DATA  
`nbackup -xvf /media/backup/data.<Datum>.sidf -U admin`  
Admin-Passwort eingeben, wenn nbackup danach verlangt.
- Analog mit DOCS und GROUPWISE verfahren.

Falls der NSS-Pool beschädigt wurde oder nicht vorhanden ist, müssen der NSS-Pool und die -Volumes vor der NSS-Rücksicherung zunächst neu erzeugt werden. Dazu folgt nun eine Kurzbeschreibung:

- Server starten
- Als root einloggen und in den graphischen Modus wechseln mit: `startx`
- FireFox und iManager starten und als Admin einloggen.
- Im linken Menüfenster nacheinander auf den Link *Storage* und *Devices* klicken.
- *GServer03* als Serverobjekt auswählen. Das Serverobjekt kann über den Objektbrowser ausgewählt werden.
- Anschließend das Laufwerk markieren, auf dem NSS-Pool sowie -Volumes eingerichtet werden soll, zum Beispiel *sdb*. Das Laufwerk mit einem Klick auf den Button *Initialize Disk* initialisieren.
- *Storage* → *Pools*
- *GServer03* als Serverobjekt auswählen.
- Auf den Button *New* drücken.  
Name des Pools: *DATEN*  
Auswahl des Laufwerks durch das Setzen eines Häkchens bei dem Laufwerk, das zuvor initialisiert wurde, also zum Beispiel *sdb*.  
Größe (*Used Size*) festlegen - entweder alles oder einen Teil der verfügbaren Kapazität.  
→ *Finish* (Error-Meldung ignorieren)
- *Storage* → *Volumes*
- Server: *GServer03*
- Auf den Button *New* klicken.  
Name des Volumes: *DATA* → *Next*  
Häkchen bei *DATEN* → *Next*  
Attribute setzen bei *Backup, Directory Quota, Salvage, User Level Transaction*  
Häkchen bei *Allow Mount Point to be Renamed*,  
Lookup Name Space: *long*  
→ *Finish* (Fehler ignorieren)
- NSS-Volume DOCS analog zu DATA anlegen. Für DOCS muss jedoch zusätzlich das Attribut *User Quota* aktiviert werden.
- NSS-Volume GROUPWISE wie DATA anlegen, allerdings ohne Häkchen bei *Allow Mount Point...*
- iManager verlassen

- `mcedit /etc/fstab`  
In der Zeile, die mit GROUPWISE beginnt, das Wort *Long* in *long* umbenennen.  
Speichern (F2) und beenden (F10).
- Terminalfenster öffnen, `nssmu`.
- Volumes → Volume DATA mithilfe von Pfeiltasten auswählen und mit F7 mounten. → DOCS und GROUPWISE nacheinander ebenfalls mit F7 mounten.
- `nssmu` schließen mit zweimal *Esc*.
- Server neu starten. Falls USB-Platte noch angeschlossen ist, vor dem Neustart entfernen.

#### 4.1. Sicherung der Linux Platte in einem Raid 1

Eine alternative Sicherungsmethode ergibt sich, falls Ihre Linuxplatte auf einem Raid 1 (gespiegelte Platte mittels Controller) läuft. In diesem Fall haben Sie bereits eine perfekte Sicherung Ihres bestehenden Systems. Der Trick besteht darin, eine der gespiegelten Platten als Sicherung aufzubewahren. Sie sollten eine gleich große oder größere leere Platte zur Verfügung haben. Sollte das Update nicht gelingen, so können Sie Ihren bisherigen Server von dieser Platte booten.

1. Fahren Sie den Server herunter und schalten ihn aus.
2. Ziehen Sie die Spiegel-Platte (also z.B. Platte Nr.2) vom Controller ab und bewahren Sie diese sorgfältig auf. (Bitte Platte entsprechend beschriften.)
3. Schalten Sie den Server ein. Der Controller wird die fehlende Platte Nr.2 melden.
4. Geben Sie dem Controller jetzt Ihre Reserveplatte und lassen Sie den Spiegel wieder herstellen. Das Verfahren, wie der Controller die neue Platte in den Spiegel nimmt, ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Lesen Sie dazu eventuell im Handbuch zu Ihrem Controller nach.
5. Warten Sie ab, bis der Spiegel wieder redundant ist. In der Regel dauert dies, je nach Plattengröße, mehrere Stunden (250GB bis zu 12h). Bei einem Testupdate musste der Spiegel erst wieder „ready“ sein, bevor das Update erfolgreich durchgeführt werden konnte. Warten Sie diese Zeit also auf jeden Fall ab.
6. Führen Sie das Update auf die Version 3.2.3, wie oben beschrieben, durch. Wenn das Update erfolgreich verlaufen ist, können Sie die Platte Nr.2, nach einer ausreichenden Testphase, als zukünftige Reserveplatte beiseite legen. (Eventuell mit `fdisk` in einem anderen Rechner die Partition löschen.)

##### **Update nicht erfolgreich**

Sollte das Update wider Erwarten nicht erfolgreich zu Ende geführt worden sein, so können Sie sehr schnell mittels der Spiegelplatte wieder Ihren ursprünglichen Stand booten.

1. Fahren Sie den Server herunter und schalten ihn aus.
2. Ziehen Sie beide Platten vom Controller ab. Löschen Sie eventuell von beiden Platten alle Partitionen (in einem anderen Rechner).
3. Stecken Sie jetzt die aufbewahrte Platte an denselben Steckplatz, wie zuvor. (In unserem Beispiel Steckplatz Nr.2)
4. Schalten Sie den Server ein. Der Controller wird die fehlende Platte Nr.1 melden.
5. Geben Sie dem Controller jetzt eine der vorhin entnommenen Platten und lassen Sie den Spiegel wieder herstellen. Das Verfahren, wie der Controller die neue Platte in den Spiegel nimmt, ist von Typ

zu Typ unterschiedlich. Lesen Sie dazu eventuell im Handbuch zu Ihrem Controller nach.

In der Regel können Sie nach diesem Tausch Ihren Server sofort hochfahren. Der Controller baut den Spiegel im Hintergrund wieder auf und damit läuft Ihr ursprünglicher Stand der paedML-Novell mit der gewohnten Sicherheit von Raid Level 1.

## 5. Anhang zu I/O-Error bei Festplattenzugriffen

Es wird auch beim Update auf SLES10SP2 von Problemen mit On-Board Adaptec SCSI Controllern (aic79xx) berichtet, die das Update scheitern lassen. Nach unseren eigenen Erfahrungen scheinen sich der Kernel-Treiber von SLES10 SP2 und ein entsprechender Controller nicht zu vertragen.


Wir empfehlen Ihnen, in diesem Fall geeignete Hardware - zum Beispiel einen einsteckbaren Controller, der von SLES10 SP2 unterstützt wird - zu verwenden.

Ein Test: Wenn der mit der paedML-3.2.3-Live-DVD gestartete Server funktioniert, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass das genannte Problem möglicherweise nicht auftritt. Gegebenenfalls ist ein Stress-Test durchzuführen.

## 6. Grafiksystem anpassen mit SaX2

Die Einstellungen für die Bildschirmauflösung sowie die Anzahl der Farben können mithilfe von SaX2 (SuSE advanced X11 configuration) angepasst werden. Bitte achten Sie darauf, dass zuerst der Grafikkartentreiber aktualisiert werden muss, falls die automatische Erkennung versagt.

1. Melden Sie sich als root an.
2. Falls KDE oder Gnome bereits gestartet ist, beenden Sie es, in dem Sie beispielsweise in einem Terminalfenster den Befehl `init 3` ausführen.
3. Führen Sie den Befehl `sax2 -r` aus.
4. SaX2 schlägt bei erfolgreicher Hardware-Erkennung automatisch die optimale Einstellung vor. Falls Ihnen die automatisch gewählte Einstellung gefällt, können Sie diese mit einem Klick auf *OK* annehmen. Andernfalls drücken Sie auf *Change Configuration*, um eine individuelle Einstellung vornehmen zu können.



5. [Optional] SaX2 bietet insgesamt sechs Menüpunkte zur Anpassung an. In den meisten Fällen genügt es aber, nur die Einstellungen für Monitor, Maus und die Tastatur anzupassen. Sind nun alle Werte kontrolliert und angepasst worden, sollten Sie diese mit *OK* annehmen.
6. [Optional] SaX2 bietet nun an, die geänderten Einstellungen testen zu lassen. Da es grundsätzlich eine gute Idee ist, sollten die Änderungen unbedingt überprüft werden. Drücken Sie dazu auf *Test*.
7. [Optional] Bei Erfolg drücken Sie auf die Schaltfläche *Save* → *Yes*



**Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ)**  
**Support Netz**  
**Rotenbergstraße 111**  
**70190 Stuttgart**

© Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2009

